

Anwendungshandbuch

## **EDI@Energy UTILMD Anwendungshandbuch**

**Übermittlung von Stammdaten zu Kunden, Verträgen und  
Zählpunkten zu den GPKE- und GeLi Gas-Prozessen**

**Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen  
Stand: 29. Juni 2012**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Version:         | 4.5                            |
| Stand MIG:       | 4.5 und nachfolgende Versionen |
| Herausgabedatum: | 01.04.2012                     |
| Autor:           | BDEW                           |

# Inhaltsverzeichnis:

|          |   |                                    |
|----------|---|------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>VORWORT</b>  | <b>3</b>                           |
| <b>2</b> | <b>AUFBAU DES DOKUMENTS</b>   | <b>3</b>                           |
| <b>3</b> | <b>ALLGEMEINES ZU ALLEN ANWENDUNGSÜBERSICHTEN</b>   | <b>4</b>                           |
| <b>4</b> | <b>ANWENDUNGSÜBERSICHTEN</b>  | <b>6</b>                           |
| 4.1      | Anwendungsübersicht An- und Abmeldung zwischen NB und Lieferant   | 6                                  |
| 4.2      | Anwendungsübersicht Anmeldung zur Grund-/Ersatzversorgung von NB an Grund-/Ersatzversorger/-belieferer                                | 12                                 |
| 4.3      | Anwendungsübersicht Kündigung zwischen Lieferanten  | 15                                 |
| 4.4      | Anwendungsübersicht Zuordnungslisten  | 17                                 |
| 4.5      | Anwendungsübersicht Stornierungsmeldung   | 20                                 |
| 4.6      | Anwendungsübersicht Änderungsmeldung  | 22                                 |
| 4.7      | Anwendungsübersicht Geschäftsdatenanfrage   | 28                                 |
| 4.8      | Anwendungsübersicht Informationsmeldung über bestehende Zuordnung, Beendigung der Zuordnung und Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung | 30                                 |
| 4.9      | Umsetzung tagesparameterabhängige Lieferstelle  | 31                                 |
| <b>5</b> | <b>ÄNDERUNGSHISTORIE</b>  | <b>32</b>                          |
| 5.1.1    | Antwortnachricht auf Abmeldung: NB an LF (LF an NB <sup>1</sup> )   | Fehler! Textmarke nicht definiert. |

## 1 Vorwort

**Das Anwendungshandbuch beschreibt die vom BDEW für den deutschen Markt festgelegten Ausprägungen für die durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) standardisierten Geschäftsprozesse der GPKE und der GeLi Gas.**

Die Nachricht UTILMD wird entsprechend den Anforderungen der durch die Bundesnetzagentur festgelegten Geschäftsprozesse, der GPKE und der GeLi Gas ausgeprägt. Die UTILMD ermöglicht darüber hinaus den Einsatz in einer Vielzahl von weiteren Kommunikationsprozessen des Marktes, die bisher nicht durch die Bundesnetzagentur standardisiert worden sind.

Dieses Anwendungshandbuch gilt für die Regelungen des deutschen Markts. Im Fokus stehen die Anforderungen der GPKE und der GeLi Gas. Dieses Anwendungshandbuch stellt die Beschreibung der Anwendung der UTILMD-Nachrichtenbeschreibung dar. Für die grenzüberschreitende Kommunikation sind die Ausprägungen des betreffenden Landes hinzuzuziehen. Die Nachricht ist mit europäischen Arbeitsgruppen harmonisiert.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps UTILMD zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung bzw. die darauffolgende, aktuellere Fassung dieser Nachrichtenbeschreibung.

Die Nachricht wird durch den BDEW gepflegt.

Des Weiteren sind im Anwendungshandbuch die nachfolgenden strom- und gasspezifischen Begriffe analog zu verwenden:

| <b>Begriff der Sparte Gas</b>                                    | <b>Begriff der Sparte Strom</b>                                      |
|--|--|
| Ausspeisenetzbetreiber (= ANB)<br>Einspeisenetzbetreiber (= ENB) | Verteilnetzbetreiber (= VNB)   |
| Entnahmestelle   | Lieferstelle   |
| Messstellenbezeichnung<br>Zählpunktbezeichnung                   | Zählpunktbezeichnung   |
| G2000<br>(dort enthaltene Regelung zur Zählpunktbezeichnung)     | Metering Code<br>(dort enthaltene Regelung zur Zählpunktbezeichnung) |
| Subbilanzkonto<br>Lieferantenkonto                               | Subbilanzkreis   |

Die richtige und vollständige Kommunikation von Nachrichteninhalten zu den Geschäftsprozessen wird in diesem Dokument dargestellt. Dabei werden folgende Festlegungen für die einzelnen Nachrichten getroffen:

- auszutauschende Informationen
- optionale Informationen
- Abhängigkeiten
- Sonderfälle, wie z. B. Vorgehensweise bei Storno

## 2 Aufbau des Dokuments

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle zur GPKE und GeLi Gas

prozessscharf dargestellt. Hier werden die für den Geschäftsvorfall benötigten Daten anhand der Datenelemente bzw. Segmente (Muss/Kann/X) aufgelistet.

In der Spalte „Bedingung“ werden Einschränkungen zur Anwendung der Daten der Zeile definiert. Dabei werden z.B. Einschränkungen auf eine Sparte gemacht. Grundsätzlich bezieht sich die Bedingung auf alle Muss-, Kann- oder X-Kennzeichnungen zu der Zeile. Falls Bedingungen sich nur auf bestimmte Spalten beziehen, werden diese mit einer hochgestellten Ziffer an der Kennzeichnung (Muss/Kann/X) markiert.

### 3 Allgemeines zu allen Anwendungsübersichten

#### Definitionen Muss/Kann/X:

Die Angaben Muss und Kann dieses Anwendungshandbuchs sind fachliche Regelungen. Sie stehen in keinem direkten Zusammenhang mit den Statusangaben C, M, R, D, N in Datenelementen, Datenelementgruppen, Segmenten und Segmentgruppen in der Nachrichtenbeschreibung (MIG).

- **Muss:** Die Information muss in der Nachricht angegeben werden. Die Information muss in jedem Fall vom Absender der Nachricht beschafft werden.
- **Kann:** Die Information ist für die weitere Bearbeitung der Nachricht nicht zwingend erforderlich. Sofern die Information bei einer negativen Antwort für den Versender der Nachricht in seinen DV-Systemen vorliegt, muss diese mitgegeben werden, damit eine erneute Anmeldung präziser erfolgen kann.
- **X:** Die Transaktionsgründe und Antwortkategorien werden ebenfalls einzeln in der Übersicht dargestellt. Dazu werden die anwendbaren Transaktionsgründe und Antwortkategorien in der entsprechenden Spalte (Nachrichtenkategorie bzw. Antwort) mit einem „X“ gekennzeichnet. Transaktionsgründe werden pro Vorgang nur einmal angewendet. Bei den Antwortkategorien können abhängig vom Anwendungsfall pro Vorgang auch mehrere (jeweils entweder nur Zustimmungs- oder nur Ablehnungsgründe) angegeben werden.

Die Aufteilung der Daten in Muss und Kann Informationen in der Beschreibung einer Antwortnachricht geht vom positiven Fall aus. D. h. eine „Muss-Belegung“ von Lieferstellenattributen kann nur dann gelten, wenn die Lieferstelle überhaupt identifiziert werden konnte!

(Beispiel: Zählpunkte und Lieferstelleneigenschaften können in Antwortnachrichten nur dann mitgegeben werden, wenn die Lieferstelle auch erfolgreich identifiziert werden konnte!)

Bei Zustimmung gilt:

- Ein gefülltes Datenelement (geändert/ergänzt) in der Antwort wird vorerst umgesetzt (unbenommen späterer Einsprüche oder Korrekturen über die Änderungsmeldung).
- Ein leeres Datenelement bedeutet, dass die Information der Ursprungsanfrage nicht bestätigt wird. (Erläuterung: Sollte eine Information vorher in dem Datenelement gestanden haben, so ist sie jetzt nicht mehr akzeptierter Teil der bestätigten Antwort.)

Bei Ablehnung gilt:

Bei negativer Beantwortung sind die ursprünglichen Informationen aus der Anfrage mit zurück zu senden, sofern sie nicht ggf. korrigiert wurden.

Verpflichtend sind die Vorgangsidentifikationsnummer und die Referenz, die Antwortkategorie und ggf. das FTX Segment. Es gilt, unabhängig davon, ob die Verbrauchsstelle identifiziert wurde, nur die Antwortkategorie der Meldung.

Bei positiver Identifikation und Ablehnung durch den NB werden die Lieferadressdaten gemäß

Spalte „Antwortnachricht auf Anmeldung“ nachfolgender Tabellen, wenn notwendig, aktualisiert.

- **Nachricht:** Beinhaltet einen oder mehrere Vorgänge einer Kategorie.
- **Vorgang:** Ist ein Teil einer Nachricht und bezieht sich bzgl. eines Transaktionsgrundes zur Nachrichtenkategorie genau auf eine Lieferstelle.

Die MP-ID im Kopfteil dienen der eindeutigen Identifikation der Akteure in der Nachricht (Unternehmen und Markrolle). Die Identifikation geschieht über Codes, die in der BDEW- bzw. DVGW-Codenummerndatenbank gemeldet sind, da nur hierüber eine eindeutige Marktrollenzuordnung möglich ist.

FTX Segmente sollten nur im Ausnahmefall genutzt werden, da sie eine elektronische Auswertung und Bearbeitung der Nachricht verhindern.

## 4 Anwendungsübersichten

### 4.1 Anwendungsübersicht An- und Abmeldung zwischen NB und Lieferant

| EDIFACT Struktur            | Beschreibung  | Anmeldung NN | Abmeldung NN                     | Antwortnachricht auf Anmeldung | Antwortnachricht auf Abmeldung   | Abmeldungsanfrage des NB | Antwort auf die Abmeldungsanfrage | Bedingung   |
|-----------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
|                             | <b>Kommunikation von</b>  | LF an NB     | LF an NB (NB an LF) <sup>1</sup> | NB an LF                       | NB an LF (LF an NB) <sup>1</sup> | NB an LF                 | LF an NB                          | <sup>1</sup> nur bei Nutzung von Z33 in SG4 STS+7   |
| <b>BGM DE1001</b>           | Kategorie der gesamten UTILMD:<br>E01 Anmeldungen<br>E02 Abmeldung                      | <b>E01</b>   | <b>E02</b>                       | <b>E01</b>                     | <b>E02</b>                       | <b>E02</b>               | <b>E02</b>                        | --  |
| <b>SG2 NAD+MR</b>           | MP-ID Empfänger   | <b>Muss</b>  | <b>Muss</b>                      | <b>Muss</b>                    | <b>Muss</b>                      | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                       | --  |
| <b>SG2 NAD+MS</b>           | MP-ID Sender  | <b>Muss</b>  | <b>Muss</b>                      | <b>Muss</b>                    | <b>Muss</b>                      | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                       | --  |
| <b>SG3 CTA-COM</b>          | Ansprechpartner der Nachricht   | <b>Kann</b>  | <b>Kann</b>                      | <b>Kann</b>                    | <b>Kann</b>                      | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                       | --  |
| <b>SG4 IDE DE7402</b>       | Vorgangsidifikationsnummer  | <b>Muss</b>  | <b>Muss</b>                      | <b>Muss</b>                    | <b>Muss</b>                      | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                       | --  |
| <b>SG6 RFF+TN</b>           | Referenz zu einem Vorgang (nur bei Antwortnachricht)                                    | --           | --                               | <b>Muss</b>                    | <b>Muss</b>                      | --                       | <b>Muss</b>                       | --  |
| <b>SG12 NAD+UD C080</b>     | Name, (Vorname) oder Firmenname des Anschlussnutzers i.d.R. der Letztverbraucher        | <b>Muss</b>  | --                               | <b>Muss</b>                    | --                               | --                       | --                                | --  |
| <b>SG12 NAD+UD C059 ff.</b> | Anschrift des Kunden  | <b>Kann</b>  | --                               | <b>Kann</b>                    | --                               | --                       | --                                | --  |
| <b>SG12 RFF+AVC</b>         | Kundennummer des Kunden beim Lieferanten  | <b>Kann</b>  | --                               | <b>Kann</b>                    | --                               | --                       | --                                | --  |
| <b>SG12 NAD+EO C080</b>     | Name, (Vorname) oder Firmenname des Anschlussnehmers, sofern dieser vom Kunden abweicht | <b>Kann</b>  | --                               | --                             | --                               | --                       | --                                | --  |
| <b>SG12 NAD+EO C059 ff.</b> | Adresse des Anschlussnehmers (bei Abweichung zum Kunden)                                | <b>Kann</b>  | --                               | --                             | --                               | --                       | --                                | --  |
| <b>SG12 NAD+DP C059 ff.</b> | Lieferadresse   | <b>Muss</b>  | --                               | <b>Muss</b>                    | --                               | --                       | --                                | --  |
| <b>SG5 LOC+Z01</b>          | Zählpunkt als Sammelzählpunkt   | <b>Kann</b>  | --                               | <b>Kann</b>                    | --                               | --                       | --                                | --  |
| <b>SG5 LOC+172</b>          | Zählpunkt (lt. Metering-Code/G2000)   | <b>Kann</b>  | <b>Muss</b>                      | <b>Muss</b>                    | <b>Muss</b>                      | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                       | --  |
| <b>SG7 CCI+15++Z21</b>      | MaBiS Zeitreihenkategorien/-typen   | --           | --                               | <b>Muss</b>                    | --                               | --                       | --                                | nur Strom mit Z21<br>Summenzeitreihentyp<br>bei TLP mit gemeinsamer<br>Messung wird die SG7<br><b>CCI+15++Z21</b> einmal für SLP<br>und einmal für TLP benötigt |

| EDIFACT Struktur    | Beschreibung   | Anmeldung NN    | Abmeldung NN                           | Antwortnachricht auf Anmeldung | Antwortnachricht auf Abmeldung         | Abmeldungsanfrage des NB | Antwort auf die Abmeldungsanfrage | Bedingung   |
|---------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|---|
|                     | <b>Kommunikation von</b>                                       | <b>LF an NB</b> | <b>LF an NB (NB an LF)<sup>1</sup></b> | <b>NB an LF</b>                | <b>NB an LF (LF an NB)<sup>1</sup></b> | <b>NB an LF</b>          | <b>LF an NB</b>                   | <sup>1</sup> nur bei Nutzung von Z33 in SG4 STS+7       |
| <b>SG6 RFF+MG</b>   | Zählernummer/Eigentumsnummer                                   | <b>Kann</b>     | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | außer bei Pauschalanlagen                               |
| <b>SG12 NAD+OS</b>  | Altlieferant: MP-ID  | <b>Kann</b>     | --                                     | <b>Muss<sup>1</sup></b>        | --                                     | --                       | --                                | <sup>1</sup> bei Verwendung von Z35 in SG4-STST+E01     |
| <b>SG12 RFF+Z01</b> | Kundennummer beim Altlieferanten                               | <b>Kann</b>     | --                                     | --                             | --                                     | --                       | --                                | --  |
| <b>SG4 FTX+AAI</b>  | Hinweis zur Lieferstelle                                       | <b>Kann</b>     | --                                     | <b>Kann</b>                    | --                                     | --                       | --                                | --  |
| <b>SG4 STS+7</b>    | Transaktionsgrund  | <b>Muss</b>     | <b>Muss</b>                            | <b>Muss</b>                    | <b>Muss</b>                            | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                       | --  |
|                     | E01 Ein-/Auszug (Umzug)  | <b>X</b>        | <b>X</b>                               | <b>X</b>                       | <b>X</b>                               | <b>X</b>                 | <b>X</b>                          | --  |
|                     | E02 Einzug/Neuanlage   | <b>X</b>        | --                                     | <b>X</b>                       | --                                     | --                       | --                                | --  |
|                     | E03 Lieferantenwechsel   | <b>X</b>        | <b>X</b>                               | <b>X</b>                       | <b>X</b>                               | <b>X</b>                 | <b>X</b>                          | --  |
|                     | E04 Vorübergehender Anschluss                                  | <b>X</b>        | <b>X</b>                               | <b>X</b>                       | <b>X</b>                               | --                       | --                                | --  |
|                     | Z33 Auszug/Stillegung  | --              | <b>X</b>                               | --                             | <b>X</b>                               | --                       | --                                | --  |
|                     | Z41 Ende der ESV ohne Folgelieferung                           | --              | <b>X</b>                               | --                             | <b>X</b>                               | --                       | --                                | Nur zu verwenden bei der Abmeldung der Ersatzversorgung |
|                     | ZC9 Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung                      | --              | <b>X</b>                               | --                             | <b>X</b>                               | --                       | --                                | --  |
| <b>SG4 STS+E01</b>  | Antwortkategorien:   | --              | --                                     | <b>Muss</b>                    | <b>Muss</b>                            | --                       | <b>Muss</b>                       | --  |
|                     | E15 Zustimmung ohne Korrekturen                                | --              | --                                     | <b>X</b>                       | <b>X</b>                               | --                       | <b>X</b>                          | --  |
|                     | Z43 Zustimmung mit Korrektur von bilanzierungsrel. Daten       | --              | --                                     | <b>X</b>                       | --                                     | --                       | --                                | --  |
|                     | Z44 Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten | --              | --                                     | <b>X</b>                       | --                                     | --                       | --                                | --  |
|                     | Z01 Zustimmung mit Terminänderung                              | --              | --                                     | <b>X</b>                       | <b>X</b>                               | --                       | <b>X</b>                          | --  |
|                     | Z07 Ablehnung keine Berechtigung                               | --              | --                                     | <b>X</b>                       | <b>X</b>                               | --                       | --                                | --  |
|                     | Z08 Ablehnung Transaktion schon stattgefunden                  | --              | --                                     | <b>X</b>                       | <b>X</b>                               | --                       | <b>X</b>                          | --  |
|                     | Z14 Ablehnung Doppelmeldung                                    | --              | --                                     | <b>X</b>                       | <b>X</b>                               | --                       | <b>X</b>                          | --  |
|                     | E13 Ablehnung (Bilanzierungsproblem)                           | --              | --                                     | <b>X</b>                       | --                                     | --                       | --                                | --  |
|                     | Z11 Ablehnung Termin fehlt                                     | --              | --                                     | <b>X</b>                       | <b>X</b>                               | --                       | <b>X</b>                          | --  |
|                     | E17 Ablehnung wg. Fristüberschreitung                          | --              | --                                     | <b>X</b>                       | <b>X</b>                               | --                       | --                                | --  |
|                     | Z09 Ablehnung Transaktionsgrund unplausibel                    | --              | --                                     | <b>X</b>                       | <b>X</b>                               | --                       | <b>X</b>                          | --  |
|                     | E12 Ablehnung (unklares Lieferverhältnis)                      | --              | --                                     | <b>X</b>                       | --                                     | --                       | --                                | --  |

| EDIFACT Struktur         | Beschreibung  | Anmeldung NN | Abmeldung NN                     | Antwortnachricht auf Anmeldung | Antwortnachricht auf Abmeldung   | Abmeldungsanfrage des NB | Antwort auf die Abmeldungsanfrage | Bedingung   |
|--------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
|                          | <b>Kommunikation von</b>  | LF an NB     | LF an NB (NB an LF) <sup>1</sup> | NB an LF                       | NB an LF (LF an NB) <sup>1</sup> | NB an LF                 | LF an NB                          | <sup>1</sup> nur bei Nutzung von Z33 in SG4 STS+7   |
|                          | Z35 Ablehnung der Abmeldungsanfrage   | --           | --                               | X                              | --                               | --                       | --                                | Zusätzlich ist noch das RFF+Z07 mit der Angabe der übermittelten Antwortkategorie aus der Abmeldeanfrage erforderlich |
|                          | E11 Ablehnung (Messproblem)   | --           | --                               | X                              | --                               | --                       | --                                | --  |
|                          | ZC5 Ablehnung (andere Anmeldung in Bearbeitung)   | --           | --                               | X                              | --                               | --                       | --                                | --  |
|                          | Z12 Ablehnung Vertragsbindung   | --           | --                               | --                             | --                               | --                       | X                                 | --  |
|                          | E14 Ablehnung Sonstiges   | --           | --                               | X                              | X                                | --                       | --                                | nur in Verbindung mit einer Begründung im FTX Segment   |
| <b>SG6 RFF+Z07</b>       | Ablehnungsgrund des Lieferanten aus der Abmeldungsanfrage   | --           | --                               | <b>Muss</b>                    | --                               | --                       | --                                | nur bei Z35 in SG4 STS+E01  |
| <b>SG5 LOC+231</b>       | Regelzone   | <b>Kann</b>  | --                               | <b>Muss</b>                    | --                               | --                       | --                                | nur Strom   |
| <b>SG5 LOC+237</b>       | Bilanzkreisbezeichnung  | <b>Muss</b>  | --                               | <b>Muss</b> <sup>1</sup>       | --                               | --                       | --                                | <sup>1</sup> darf nur einen BK enthalten  |
| <b>SG5 LOC+107</b>       | Bilanzierungsgebiet   | --           | --                               | <b>Muss</b>                    | --                               | --                       | --                                | nur Strom   |
| <b>SG7 CCI+++Z15/Z18</b> | Kundengruppenzuordnung nach EnWG für Haushaltskunden  | <b>Muss</b>  | --                               | <b>Muss</b>                    | --                               | --                       | --                                | --  |
| <b>SG7 CCI+++Z17</b>     | Fallgruppenzuordnung nach GABi,   | <b>Muss</b>  | --                               | <b>Muss</b>                    | --                               | --                       | --                                | Bei Gas und entsprechender Gruppe   |
| <b>SG7 CCI+++E02</b>     | Zählverfahren   | <b>Muss</b>  | --                               | <b>Muss</b>                    | --                               | --                       | --                                | --  |
| <b>SG4 DTM+155</b>       | Start Abrechnungsjahr   | --           | --                               | <b>Muss</b>                    | --                               | --                       | --                                | nur bei RLM   |
| <b>SG9 QTY+Z03</b>       | Bisher gemessene Maximalleistung  | --           | --                               | <b>Muss</b>                    | --                               | --                       | --                                | nur bei RLM   |
| <b>SG7 CCI+++E01/...</b> | Lastprofilzuordnung oder (Tarif-/Kunden-) Gruppenzuordnung bei analytischen Verfahren oder sonstige Zuordnung | <b>Kann</b>  | --                               | <b>Muss</b>                    | --                               | --                       | --                                | bei SLP-Kunden  |
| <b>SG9 QTY+31</b>        | Jahresverbrauch   | <b>Kann</b>  | --                               | <b>Muss</b>                    | --                               | --                       | --                                | bei SLP-Kunden, sofern bei Gas SG9 QTY+Y02 nicht gefüllt ist  |
| <b>SG9 QTY+Y02</b>       | Kundenwert nach TU München für Gas  | <b>Kann</b>  | --                               | <b>Muss</b> <sup>1</sup>       | --                               | --                       | --                                | nur Gas<br><sup>1</sup> Wenn TU München-Verfahren   |
| <b>SG7 CCI+++Z12</b>     | Profilschar   | --           | --                               | <b>Muss</b>                    | --                               | --                       | --                                | nur Strom<br>bei TLP  |
| <b>SG9</b>               | Arbeit für tagesparameterabhängige  | <b>Kann</b>  | --                               | <b>Muss</b> <sup>1</sup>       | --                               | --                       | --                                | nur Strom   |



| EDIFACT Struktur     | Beschreibung  | Anmeldung NN            | Abmeldung NN                           | Antwortnachricht auf Anmeldung | Antwortnachricht auf Abmeldung         | Abmeldungsanfrage des NB | Antwort auf die Abmeldungsanfrage | Bedingung  |
|----------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--|
|                      | <b>Kommunikation von</b>  | <b>LF an NB</b>         | <b>LF an NB (NB an LF)<sup>1</sup></b> | <b>NB an LF</b>                | <b>NB an LF (LF an NB)<sup>1</sup></b> | <b>NB an LF</b>          | <b>LF an NB</b>                   | <sup>1</sup> nur bei Nutzung von Z33 in SG4 STS+7                              |
| QTY+265/Z08          | Lieferstellen   |                         |  |                                |  |                          |                                   | <sup>1</sup> bei TLP   |
| SG5<br>LOC+Z02/Z03   | Temperaturmessstelle/Klimazone  | --                      | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | für Gas bei SLP<br>für Strom bei TLP   |
| SG7 CCI+++E17        | Verbrauchsaufteilung  | --                      | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | nur Strom<br>bei TLP mit gemeinsamer<br>Messung                                |
| SG4 FTX+ADM          | Ankündigung, dass Endzählerstand per MSCONS übermittelt wird                | <b>Kann</b>             | <b>Kann</b>                            | --                             | --                                     | --                       | --                                | nur bei rückwirkendem<br>Lieferende /Lieferbeginn                              |
| SG4 FTX+ACB          | Komplexe Messung an der Lieferstelle  | <b>Kann</b>             | --                                     | <b>Kann</b>                    | --                                     | --                       | --                                | --   |
| SG4 DTM+752          | Geplante Turnusablesung   | <b>Kann</b>             | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | außer bei Pauschalanlagen<br>Nur bei SLP und TLP                               |
| SG4 DTM+672          | Turnusintervall   | <b>Muss</b>             | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | außer bei Pauschalanlagen<br>Nur bei SLP und TLP                               |
| SG4 DTM+Z07          | Lieferbeginndatum in Bearbeitung  | --                      | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | Bei Antwort ZC5 in SG4<br>STS+E01  |
| SG4 DTM+Z08          | Datum für nächste Bearbeitung   | --                      | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | Bei Antwort ZC5 in SG4<br>STS+E01  |
| SG8 PIA+5<br>1. C212 | Art der Messwerte (OBIS-Kennzahlen)   | <b>Kann</b>             | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | außer bei Pauschalanlagen  |
| SG8 PIA+5<br>2. C212 | Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät                                     | <b>Kann</b>             | --                                     | <b>Kann</b>                    | --                                     | --                       | --                                | außer bei Pauschalanlagen  |
| SG8 PIA+5<br>3. C212 | Zuordnung der OBIS  | <b>Kann<sup>1</sup></b> | --                                     | <b>Muss<sup>2</sup></b>        | --                                     | --                       | --                                | nur Strom<br><sup>1</sup> nur SLP/TLP<br><sup>2</sup> nur SLP/TLP und nicht ET |
| SG7<br>CCI+++E03     | Spannungsebene der Entnahme   | --                      | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | Nur Strom  |
| SG7<br>CCI+++Y01     | Druckebene der Entnahme   | --                      | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | Nur Gas  |
| SG7<br>CCI+++E04     | Spannungsebene der Messung  | --                      | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | nur Strom  |
| SG7 CCI+++Z16        | Verlustfaktor in Prozent  | --                      | --                                     | <b>Kann</b>                    | --                                     | --                       | --                                | nur Strom  |
| SG12<br>NAD+DEB      | MSB am ZP   | --                      | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | außer bei Pauschalanlagen  |
| SG12 RFF+Z05         | Referenz zur MessZV und der Grundzuständigkeit der Netzgesellschaft für MSB | --                      | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | außer bei Pauschalanlagen  |

| EDIFACT Struktur      | Beschreibung  | Anmeldung NN    | Abmeldung NN                           | Antwortnachricht auf Anmeldung | Antwortnachricht auf Abmeldung         | Abmeldungsanfrage des NB | Antwort auf die Abmeldungsanfrage | Bedingung  |
|-----------------------|---|-----------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--|
|                       | <b>Kommunikation von</b>  | <b>LF an NB</b> | <b>LF an NB (NB an LF)<sup>1</sup></b> | <b>NB an LF</b>                | <b>NB an LF (LF an NB)<sup>1</sup></b> | <b>NB an LF</b>          | <b>LF an NB</b>                   | <sup>1</sup> nur bei Nutzung von Z33 in SG4 STS+7  |
| <b>SG12 NAD+DDE</b>   | MDL am ZP   | --              | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | außer bei Pauschalanlagen  |
| <b>SG12 RFF+Z05</b>   | Referenz zur MessZV und der Grundzuständigkeit der Netzgesellschaft für MDL | --              | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | außer bei Pauschalanlagen  |
| <b>SG10 CCI+++E13</b> | Zähleinrichtung   | --              | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | außer bei Pauschalanlagen  |
| <b>SG10 CCI+++Z25</b> | Wandler/Mengenumwerter mit Wandlerfaktor/Maßeinheit                         | --              | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | wenn vorhanden   |
| <b>SG10 CCI+++Z26</b> | Kommunikationseinrichtung   | --              | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | wenn vorhanden   |
| <b>SG10 CCI+++Z27</b> | Technische Steuereinrichtung  | --              | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | wenn vorhanden   |
| <b>SG10 CCI+++E12</b> | Messwerterfassung   | --              | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | außer bei Pauschalanlagen  |
| <b>SG4 DTM+92</b>     | Beginn zum (Lieferbeginn)   | <b>Muss</b>     | <b>Muss<sup>1</sup></b>                | <b>Muss</b>                    | <b>Muss<sup>1</sup></b>                | --                       | --                                | <sup>1</sup> Bei SG4-ST5+7 ZC9   |
| <b>SG4 DTM+93</b>     | Ende zum (Lieferende)   | <b>Kann</b>     | <b>Muss</b>                            | <b>Muss<sup>1</sup></b>        | <b>Muss</b>                            | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                       | Außer bei SG4-ST5+7 ZC9<br><sup>1</sup> Wenn in Anmeldung NN das SG4-DTM+93 gefüllt ist  |
| <b>SG4 DTM+158</b>    | Bilanzierungsbeginn   | --              | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | Wenn eine Bilanzierung stattfindet   |
| <b>SG4 DTM+159</b>    | Bilanzierungsende   | --              | <b>Muss<sup>1</sup></b>                | <b>Muss<sup>2</sup></b>        | <b>Muss<sup>3,4</sup></b>              | --                       | --                                | <sup>1</sup> Bei NB an LF mit Z33 in STS+7 und wenn eine Bilanzierung stattfindet<br><sup>2</sup> Wenn in Anmeldung NN das SG4-DTM+93 gefüllt ist und wenn eine Bilanzierung stattfindet.<br><sup>3</sup> Wenn eine Bilanzierung stattfindet (bei NB an LF)<br><sup>4</sup> Wenn in Abmeldung ein Bilanzierungsende angegeben wurde (bei LF an NB) |
| <b>SG4 AGR+11</b>     | Status Netznutzungsvertrag  | <b>Muss</b>     | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | --   |
| <b>SG4 AGR+E03</b>    | Zahler der Netznutzung  | <b>Muss</b>     | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | --   |
| <b>SG4 TAX</b>        | Konzessionsabgabe   | <b>Kann</b>     | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | --   |
| <b>SG7</b>            | Betrag (KA)   | --              | --                                     | <b>Muss</b>                    | --                                     | --                       | --                                | bei TAS, TSS, TKS,SAS und  |

| EDIFACT Struktur     | Beschreibung                  | Anmeldung NN | Abmeldung NN                     | Antwortnachricht auf Anmeldung | Antwortnachricht auf Abmeldung   | Abmeldungsanfrage des NB | Antwort auf die Abmeldungsanfrage | Bedingung  |
|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
|                      | Kommunikation von             | LF an NB     | LF an NB (NB an LF) <sup>1</sup> | NB an LF                       | NB an LF (LF an NB) <sup>1</sup> | NB an LF                 | LF an NB                          | <sup>1</sup> nur bei Nutzung von Z33 in SG4 STS+7                  |
| <b>CCI+++Z08/Z09</b> |                               |              |                                  |                                |                                  |                          |                                   | KAS  |
| <b>SG4 FTX+ACB</b>   | Bemerkungen (Vorgangsbezogen) | Kann         | Kann                             | Muss <sup>1,2</sup>            | Muss <sup>2</sup>                | --                       | --                                | <sup>1</sup> bei KAS in SG4-TAX<br><sup>2</sup> bei E14 in SG4-ST5 |

Die Kann- und Muss-Belegung in der Tabelle werden bei einer Zustimmung der An- und Abmeldung genutzt. Bei einer Ablehnung werden in der Antwort unabhängig von den Kann- und Muss-Vorgaben die Nachrichteninhalte aus der An- bzw. Abmeldung, sowie eine Antwortkategorie (STS+E01) für eine Ablehnung und der entsprechende Transaktionsgrund (STS+7) übermittelt.

## 4.2 Anwendungsübersicht Anmeldung zur Grund-/Ersatzversorgung von NB an Grund-/Ersatzversorger/-belieferer

| EDIFACT Struktur            | Beschreibung  | Anmeldung EoG   | Antwortnachricht auf Anmeldung | Bedingung   |
|-----------------------------|---|-----------------|--------------------------------|---|
|                             | <b>Kommunikation von</b>  | <b>NB an LF</b> | <b>LF an NB</b>                |   |
| <b>BGM DE1001</b>           | Kategorie der gesamten UTILMD:<br>E01 Anmeldung   | <b>E01</b>      | <b>E01</b>                     | --  |
| <b>SG2 NAD+MR</b>           | MP-ID Empfänger   | <b>Muss</b>     | <b>Muss</b>                    | --  |
| <b>SG2 NAD+MS</b>           | MP-ID Sender  | <b>Muss</b>     | <b>Muss</b>                    | --  |
| <b>SG3 CTA-COM</b>          | Ansprechpartner der Nachricht   | <b>Kann</b>     | <b>Kann</b>                    | --  |
| <b>SG4 IDE DE7402</b>       | Vorgangsidifikationsnummer<br>(pro Lieferung)   | <b>Muss</b>     | <b>Muss</b>                    | --  |
| <b>SG6 RFF+TN</b>           | Referenz zu einem Vorgang<br>(nur bei Antwortnachricht)                                       | --              | <b>Muss</b>                    | --  |
| <b>SG12 NAD+UD C080</b>     | Name, (Vorname) oder Firmenname<br>des Anschlussnutzers i.d.R. der<br>Letztverbraucher        | <b>Kann</b>     | <b>Kann</b>                    | --  |
| <b>SG12 NAD+UD C059 ff.</b> | Anschrift des Kunden  | <b>Kann</b>     | <b>Kann</b>                    | --  |
| <b>SG12 NAD+EO C080</b>     | Name, (Vorname) oder Firmenname<br>des Anschlussnehmers, sofern dieser<br>vom Kunden abweicht | <b>Kann</b>     | <b>Kann</b>                    | --  |
| <b>SG12 NAD+EO C059 ff.</b> | Adresse des Anschlussnehmers (bei<br>Abweichung zum Kunden)                                   | <b>Kann</b>     | <b>Kann</b>                    | --  |
| <b>SG12 NAD+DP C059 ff.</b> | Lieferadresse   | <b>Muss</b>     | <b>Muss</b>                    | --  |
| <b>SG5 LOC+Z01</b>          | Zählpunkt als Sammelzählpunkt   | <b>Kann</b>     | <b>Kann</b>                    | --  |
| <b>SG5 LOC+172</b>          | Zählpunkt (lt. Metering-Code)   | <b>Muss</b>     | <b>Muss</b>                    | --  |
| <b>SG7 CCI+15++Z21</b>      | MaBiS Zeitreihenkategorien/-typen   | <b>Muss</b>     | --                             | nur Strom mit Z21<br>Summenzeitreihentyp<br>bei TLP mit gemeinsamer<br>Messung wird die SG7<br>CCI+15++Z21 einmal für SLP<br>und einmal für TLP benötigt<br>außer bei Pauschalanlagen |
| <b>SG6 RFF+MG</b>           | Zählernummer/Eigentumsnummer  | <b>Muss</b>     | <b>Muss</b>                    | --  |
| <b>SG4 FTX+AAI</b>          | Hinweis zur Lieferstelle  | <b>Kann</b>     | <b>Kann</b>                    | --  |
| <b>SG4 STS+7</b>            | Transaktionsgrund   | <b>Muss</b>     | <b>Muss</b>                    | --  |
|                             | Z36 EoG aus Ein-/Auszug (Umzug)   | <b>X</b>        | <b>X</b>                       | --  |
|                             | Z37 EoG aus Einzug/Neuanlage  | <b>X</b>        | <b>X</b>                       | --  |
|                             | Z38 EoG aus Lieferantenwechsel  | <b>X</b>        | <b>X</b>                       | --  |
|                             | Z39 EoG aus vorübergehendem<br>Anschluss  | <b>X</b>        | <b>X</b>                       | --  |
|                             | ZC6 EoG aus Bilanzkreisschließung   | <b>X</b>        | <b>X</b>                       | --  |
|                             | ZC7 EoG aufgrund Erlöschung der<br>Zuordnungsermächtigung                                     | <b>X</b>        | <b>X</b>                       | --  |
|                             | E06 Ersatzbelieferung   | <b>X</b>        | <b>X</b>                       | --  |
| <b>SG4 STS+E01</b>          | Antwortkategorien   | --              | <b>Muss</b>                    | --  |
|                             | E15 Zustimmung ohne Korrekturen   | --              | <b>X</b>                       | --  |
|                             | Z43 Zustimmung mit Korrektur von<br>bilanzierungsrel. Daten                                   | --              | <b>X</b>                       | --  |
|                             | Z44 Zustimmung mit Korrektur von<br>nicht bilanzierungsrel. Daten                             | --              | <b>X</b>                       | --  |
|                             | Z08 Ablehnung Transaktion schon<br>stattgefunden  | --              | <b>X</b>                       | --  |
|                             | Z09 Ablehnung Transaktionsgrund<br>unplausibel  | --              | <b>X</b>                       | --  |
|                             | Z11 Ablehnung Termin fehlt  | --              | <b>X</b>                       | --  |
|                             | Z14 Ablehnung Doppelmeldung   | --              | <b>X</b>                       | --  |
|                             | Z30 Ablehnung kein Grund-<br>/Ersatzversorgungsfall   | --              | <b>X</b>                       | --  |
|                             | E17 Ablehnung wg. Fristüberschrei-  | --              | <b>X</b>                       | --  |

| EDIFACT<br>Struktur | Beschreibung  | Anmeldung<br>EoG  | Antwort-<br>nachricht auf<br>Anmeldung | Bedingung  |
|---------------------|---|-------------------|--|--|
|                     | <b>Kommunikation von</b>  | <b>NB an LF</b>   | <b>LF an NB</b>                        |  |
|                     | tung  |                   |  |  |
|                     | E14 Ablehnung Sonstiges   | --                | X                                      | nur in Verbindung mit einer Begründung in SG 4 FTX+ACB   |
| SG5 LOC+231         | Regelzone   | Muss              | Muss                                   | nur Strom  |
| SG5 LOC+237         | Bilanzkreisbezeichnung  | Muss <sup>1</sup> | Muss                                   | <sup>1</sup> bei Marktgebietsüberlappung (und nur die, in denen der LF freie Kapazitäten hat)<br>Hinweis: Darf bei Strom und Gas ohne Marktgebietsüberlappung übermittelt werden |
| SG5 LOC+107         | Bilanzierungsgebiet   | Muss              | Muss                                   | nur Strom  |
| SG7 CCI+++Z15/Z18   | Kundengruppenzuordnung nach EnWG für Haushaltskunden  | Muss              | Muss                                   | --   |
| SG7 CCI+++Z17       | Kundengruppenzuordnung nach GAB <sub>i</sub> ,  | Muss              | Muss                                   | Bei Gas und entsprechender Gruppe  |
| SG7 CCI+++E02       | Zählverfahren   | Muss              | Muss                                   | --   |
| SG4 DTM+155         | Start Abrechnungsjahr   | Muss              | Muss                                   | nur bei RLM  |
| SG9 QTY+Z03         | Bisher gemessene Maximalleistung  | Kann              | Kann                                   | nur bei RLM  |
| SG7 CCI+++E01       | Lastprofilzuordnung <u>oder</u> (Tarif-/Kunden-) Gruppenzuordnung bei analytischen Verfahren <u>oder</u> sonstige Zuordnung | Muss              | Muss                                   | bei SLP-Kunden   |
| SG9 QTY+31          | Jahresverbrauch   | Muss              | Muss                                   | bei SLP-Kunden, sofern bei Gas SG9 QTY+Y02 nicht gefüllt ist   |
| SG9 QTY+Y02         | Kundenwert nach TU München für Gas  | Muss              | Muss                                   | nur Gas wenn TU München Verfahren  |
| SG7 CCI+++Z12       | Profilschar   | Muss              | Muss                                   | nur Strom bei TLP  |
| SG9 QTY+265/Z08     | Arbeit für tagesparameterabhängige Lieferstellen  | Muss              | Muss                                   | nur Strom bei TLP  |
| SG5 LOC+Z02/Z03     | Temperaturmessstelle/Klimazone  | Muss              | Muss                                   | für Gas bei SLP für Strom bei TLP  |
| SG7 CCI+++E17       | Verbrauchsaufteilung  | Muss              | Muss                                   | nur Strom bei TLP mit gemeinsamer Messung  |
| SG4 FTX+ACB         | Komplexe Messung an der Lieferstelle  | Kann              | Kann                                   | --   |
| SG4 DTM+752         | Geplante Turnusablesung   | Muss              | Muss                                   | außer bei Pauschalanlagen Nur bei SLP und TLP  |
| SG4 DTM+672         | Turnusintervall   | Muss              | Muss                                   | außer bei Pauschalanlagen Nur bei SLP und TLP  |
| SG8 PIA+5 1. C212   | Art der Messwerte (OBIS-Kennzahlen)   | Muss              | Muss                                   | außer bei Pauschalanlagen  |
| SG8 PIA+5 2. C212   | Bezeichnung des Zählwerks auf dem Gerät   | Kann              | Kann                                   | außer bei Pauschalanlagen  |
| SG8 PIA+5 3. C212   | Zuordnung der OBIS  | Muss              | Muss                                   | nur Strom nur SLP/TLP und nicht ET   |
| SG12 NAD+DEB        | MSB am ZP   | Muss              | Muss                                   | außer bei Pauschalanlagen  |
| SG12 RFF+Z05        | Referenz zur MessZV und der Grundzuständigkeit der Netzgesellschaft für MSB   | Muss              | Muss                                   | außer bei Pauschalanlagen  |
| SG12 NAD+DDE        | MDL am ZP   | Muss              | Muss                                   | außer bei Pauschalanlagen  |
| SG12 RFF+Z05        | Referenz zur MessZV und der Grundzuständigkeit der Netzgesellschaft für MDL   | Muss              | Muss                                   | außer bei Pauschalanlagen  |
| SG10 CCI+++E13      | Zähleinrichtung   | Muss              | Muss                                   | außer bei Pauschalanlagen  |

| EDIFACT<br>Struktur          | Beschreibung   | Anmeldung<br>EoG         | Antwort-<br>nachricht auf<br>Anmeldung | Bedingung   |
|------------------------------|--|--------------------------|--|---|
|                              | Kommunikation von                                      | NB an LF                 | LF an NB                               |   |
| <b>SG10<br/>CCI+++Z25</b>    | Wandler/Mengenumwerter mit<br>Wandlerfaktor/Maßeinheit | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                            | wenn vorhanden  |
| <b>SG10<br/>CCI+++Z26</b>    | Kommunikationseinrichtung                              | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                            | wenn vorhanden  |
| <b>SG10<br/>CCI+++Z27</b>    | Technische Steuereinrichtung                           | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                            | wenn vorhanden  |
| <b>SG10<br/>CCI+++E12</b>    | Messwerterfassung                                      | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                            | außer bei Pauschalanlagen   |
| <b>SG7 CCI+++E03</b>         | Spannungsebene der Entnahme                            | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                            | Nur Strom   |
| <b>SG7 CCI+++Y01</b>         | Druckebene der Entnahme                                | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                            | Nur Gas   |
| <b>SG7 CCI+++E04</b>         | Spannungsebene der Messung                             | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                            | nur Strom   |
| <b>SG7 CCI+++Z16</b>         | Verlustfaktor in Prozent                               | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                            | nur Strom   |
| <b>SG4 DTM+92</b>            | Beginn zum (Lieferbeginn)                              | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                            | --  |
| <b>SG4 DTM+93</b>            | Ende zum (Lieferende)                                  | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                            | Wenn zum Zeitpunkt der<br>Anmeldung der NB das<br>Enddatum bereits kennt<br>(aufgrund vorliegender<br>Anmeldung eines anderen LF)   |
| <b>SG4 DTM+158</b>           | Bilanzierungsbeginn                                    | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                            | Wenn eine Bilanzierung<br>stattfindet   |
| <b>SG4 DTM+159</b>           | Bilanzierungsende                                      | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                            | Wenn zum Zeitpunkt der<br>Anmeldung der NB das<br>Enddatum bereits kennt<br>(aufgrund vorliegender<br>Anmeldung eines anderen LF)<br>und eine Bilanzierung<br>stattfindet |
| <b>SG4 AGR+11</b>            | Status Netznutzungsvertrag                             | --                       | <b>Muss</b>                            | --  |
| <b>SG4 AGR+E03</b>           | Zahler der Netznutzung                                 | --                       | <b>Kann</b>                            | --  |
| <b>SG4 TAX</b>               | Konzessionsabgabe                                      | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                            | --  |
| <b>SG7<br/>CCI+++Z08/Z09</b> | Betrag (KA)  | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                            | bei TAS, TSS, TKS,SAS und<br>KAS  |
| <b>SG4 FTX+ACB</b>           | Bemerkungen (Vorgangsbezogen)                          | <b>Muss</b> <sup>1</sup> | <b>Muss</b> <sup>12</sup>              | <sup>1</sup> bei SG7 CCI+++Z08/Z09 KAS<br><sup>2</sup> bei E14 in SG4-ST5   |

Die Kann- und Muss-Belegung in der Tabelle werden bei Zustimmung genutzt. Bei einer Ablehnung werden in der Antwort unabhängig von den Kann- und Muss-Vorgaben die Nachrichteninhalte aus der Anmeldung, sowie eine Antwortkategorie für eine Ablehnung und der entsprechende Transaktionsgrund übermittelt.

### 4.3 Anwendungsübersicht Kündigung zwischen Lieferanten

Die Nachrichtenkategorie E35 wird auch für die Beendigung eines ersatzversorgten Kunden beim Ersatzversorger verwendet.

Für die Kündigungsvarianten gilt bzgl. der Übermittlung der Segmente SG4 DTM+157, SG4 DTM+93 und SG4 DTM+471 folgende Regel:

Kündigung zum festen Termin:

Anfrage: Kündigungstermin in SG4 DTM+93

Antwort: Kündigungstermin in SG4 DTM+93 (Muss bei positiver Antwort)  
Bei Ablehnung wg. Vertragsbindung (Z12) sind der nächstmögliche Kündigungstermin in SG4 DTM+157 und die Kündigungsfrist in SG4 DTM+Z01 mitzugeben.

Kündigung zum nächstmöglichen Termin:

Anfrage: Kündigungstermin in SG4 DTM+471

Antwort: Kündigungstermin (auch bei Terminkorrektur) in SG4 DTM+471

Eine gleichzeitige Verwendung von SG4 DTM+93 und SG4 DTM+471 in der Kündigung an den alten Lieferanten ist nicht erlaubt.

| EDIFACT Struktur            | Beschreibung   | Kündigung beim alten Lieferanten | Antwort auf Kündigung    | Bedingung                                |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
|                             | <b>Kommunikation von</b>   | <b>LFN an LFA</b>                | <b>LFA an LFN</b>        |  |
| <b>BGM DE1001</b>           | Kategorie der gesamten UTILMD: E35 Kündigung Liefervertrag                       | <b>E35</b>                       | <b>E35</b>               | --                                       |
| <b>SG2 NAD+MR</b>           | MP-ID Empfänger  | <b>Muss</b>                      | <b>Muss</b>              | --                                       |
| <b>SG2 NAD+MS</b>           | MP-ID Sender   | <b>Muss</b>                      | <b>Muss</b>              | --                                       |
| <b>SG3 CTA-COM</b>          | Ansprechpartner der Nachricht  | <b>Kann</b>                      | <b>Kann</b>              | --                                       |
| <b>SG4 IDE</b>              | Vorgangsidifikationsnummer (pro Lieferung)                                       | <b>Muss</b>                      | <b>Muss</b>              | --                                       |
| <b>SG6 RFF+TN</b>           | Referenz zu einem Vorgang (nur bei Antwortnachricht)                             | --                               | <b>Muss</b>              | --                                       |
| <b>SG12 NAD+UD C080</b>     | Name, (Vorname) oder Firmenname des Anschlussnutzers i.d.R. der Letztverbraucher | <b>Muss</b>                      | <b>Muss</b>              | --                                       |
| <b>SG12 NAD+DP C059 ff.</b> | Lieferadresse  | <b>Muss</b>                      | <b>Muss</b>              | --                                       |
| <b>SG5 LOC+172</b>          | Zählpunkt (lt. Metering-Code)  | <b>Kann</b>                      | <b>Muss</b>              | --                                       |
| <b>SG6 RFF+MG</b>           | Zählernummer/Eigentumsnummer   | <b>Kann</b>                      | <b>Muss</b> <sup>1</sup> | <sup>1</sup> außer bei Pauschalanlagen   |
| <b>SG12 NAD+OS</b>          | Altlieferant: MP-ID  | <b>Kann</b>                      | <b>Kann</b>              | --                                       |
| <b>SG12 RFF+Z01</b>         | Kundennummer beim Altlieferanten   | <b>Kann</b>                      | <b>Kann</b>              | --                                       |
| <b>SG4 FTX+AAI</b>          | Hinweis zur Lieferstelle   | <b>Kann</b>                      | <b>Kann</b>              | --                                       |
| <b>SG4 STS+7</b>            | Transaktionsgrund  | <b>Muss</b>                      | <b>Muss</b>              | --                                       |
|                             | E03 Lieferantenwechsel   | <b>X</b>                         | <b>X</b>                 | --                                       |
| <b>SG4 STS+E01</b>          | Antwortkategorien:   | --                               | <b>Muss</b>              | --                                       |
|                             | E15 Zustimmung ohne Korrekturen  | --                               | <b>X</b>                 | --                                       |
|                             | Z44 Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten                   | --                               | <b>X</b>                 | --                                       |
|                             | Z01 Zustimmung mit Terminänderung  | --                               | <b>X</b>                 | Nur wenn SG4 DTM+471 gefüllt             |
|                             | Z08 Ablehnung Transaktion schon stattgefunden                                    | --                               | <b>X</b>                 | --                                       |
|                             | Z09 Ablehnung Transaktionsgrund unplausibel                                      | --                               | <b>X</b>                 | --                                       |
|                             | Z11 Ablehnung Termin fehlt   | --                               | <b>X</b>                 | --                                       |
|                             | Z14 Ablehnung Doppelmeldung  | --                               | <b>X</b>                 | --                                       |
|                             | Z12 Ablehnung Vertragsbindung  | --                               | <b>X</b>                 | nur bei Kündigung auf einen fixen Termin |

| EDIFACT Struktur        | Beschreibung   | Kündigung beim alten Lieferanten | Antwort auf Kündigung     | Bedingung  |
|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
|                         | <b>Kommunikation von</b>   | <b>LFN an LFA</b>                | <b>LFA an LFN</b>         |  |
|                         | Z29 Ablehnung kein Vertragsverhältnis  | --                               | X                         | --   |
|                         | Z34 Ablehnung Mehrfachkündigung  | --                               | X                         | --   |
|                         | E14 Ablehnung Sonstiges  | --                               | X                         | nur in Verbindung mit einer Begründung im FTX-Segment  |
| <b>SG4 DTM+157</b>      | Änderung zum (Start der Änderung)  | --                               | <b>Muss</b>               | nur bei Antwortkategorie Z12   |
| <b>SG4 DTM+93</b>       | Ende zum (Ende des Liefervertrags)   | <b>Muss<sup>1</sup></b>          | <b>Muss<sup>2</sup></b>   | <sup>1</sup> wenn SG4 DTM+471 in Anfrage nicht gefüllt<br><sup>2</sup> bei positiver Antwort und SG4 DTM+93 in Anfrage gefüllt         |
| <b>SG4 DTM+471</b>      | Ende zum (möglichst nächsten Termin)   | <b>Muss<sup>1</sup></b>          | <b>Muss<sup>2</sup></b>   | <sup>1</sup> wenn SG4 DTM+93 in Anfrage nicht gefüllt<br><sup>2</sup> ggf. mit Terminkorrektur und SG4 DTM+93 in Anfrage nicht gefüllt |
| <b>SG4 DTM+Z01</b>      | Kündigungsfrist des Liefervertrags   | --                               | <b>Muss</b>               | bei Z12 und SG4 FTX+ACB nicht gefüllt  |
| <b>SG4 DTM+Z05, Z06</b> | Datum des bereits bestätigten Vertragsende   | --                               | <b>Muss</b>               | Bei Vorliegen einer bereits bestätigten Kündigung durch Kunde oder MP und Z12 oder Z34 in SG4 STS+E01                                  |
| <b>SG9 QTY+Z09</b>      | Vorjahresverbrauch   | --                               | <b>Muss</b>               | --   |
| <b>SG4 FTX+ACB</b>      | Bemerkungen (vorgangsbezogen)<br><br>(Bei Antwort auf Kündigung kann hier die Kündigungsfrist eingetragen werden.) | <b>Kann</b>                      | <b>Muss<sup>1,2</sup></b> | <sup>1</sup> bei E14 in SG4 STS+E01<br><sup>2</sup> bei Antwortkategorie Z12 in SG4 STS+E01, wenn nicht SG4 DTM+Z01 gefüllt            |



#### 4.4 Anwendungsübersicht Zuordnungslisten

Die Zuordnungslisten dienen dem Abgleich zwischen den Vertragsparteien NB und Lieferant. Dabei wird immer ein Monatszeitraum betrachtet.

Jeder Typ der Zuordnungsliste bezieht sich immer auf den Kalendermonat, der im Nachrichtenkopf angegeben ist (Bezugsmonat).

Eine Lieferstelle steht genau dann auf der Zuordnungsliste Bestand (Kategorie E06), wenn

1. die zugehörige Anmeldung zum Zeitpunkt der Listenerstellung bereits positiv beantwortet wurde und
2. Netznutzung oder Bilanzierung an mindestens einem Tag im Bezugsmonat stattfindet.

Änderungen in der Zuordnungsliste können nur dann vorgenommen werden, wenn diese Änderungen vorab in der für die jeweilige Änderung vorgesehenen Änderungsmeldung mitgeteilt wurden.

Dabei gilt, dass erst nach der bestätigten Stammdatenänderung die Daten in der Zuordnungsliste aufzunehmen sind. Zudem werden die Änderungen oder Daten erst ab dem Monat aufgenommen auf den sich die Änderungen und die Zuordnungsliste beziehen.

Nutzung der DTM Segmente:

Die DTM Segmente „Beginn zum“ (Netznutzungsbeginn) und „Bilanzierungsbeginn“ müssen stets mit den tatsächlichen Terminen (vereinbarte Startzeitpunkte gem. Antwortmeldung) belegt werden, auch wenn diese Termine nicht in dem Bezugsmonat liegen (Bsp.: Bezugsmonat Februar 01, Beginn der Zuordnung und Bilanzierung war aber am 01.01.01).

Die DTM Segmente „Ende zum“ (Netznutzungsende) und „Bilanzierungsende“ werden nur dann belegt, wenn die entsprechenden Termine bereits feststehen/stattgefunden haben und bestätigt kommuniziert wurden. In diesem Fall werden ebenfalls die tatsächlichen Termine eingetragen, auch wenn diese Termine nicht in den Bezugsmonat fallen (z. B. bei Abmeldungen in die Zukunft). Andernfalls werden die DTM Segmente nicht genutzt. (Dies bedeutet Ende noch offen).

Sofern „Beginn zum“ und „Bilanzierungsbeginn“ sowie „Ende zum“ und „Bilanzierungsende“ auf den gleichen Tag fallen, werden jeweils beide DTM Segmente mit denselben Terminen belegt (z. B. bei Lieferantenwechsel, bei RLM-Entnahmestellen generell). Bei beispielsweise rückwirkenden Ein- und Auszügen nach dem Mehr-/Minder Mengenmodell sind in den DTM Segmenten „Beginn zum/Ende zum“ und „Bilanzierungsbeginn und –ende“ unterschiedliche Termine eingetragen.

Grundsätzlich können auch die anderen Datenelemente der UTILMD genutzt werden, um zusätzliche Informationen abzustimmen. Bewusst wird aber für die Abstimmung die Nachricht klein gehalten. Bei SLP-Lieferstellen muss die vereinbarte Jahresverbrauchsprognose immer dabei stehen.

Übersicht der Inhalte für die Zuordnungsliste:

| EDIFACT Struktur            | Beschreibung  | Zuordnungsliste zugeordnete Lieferstellen | Bedingung   |
|-----------------------------|---|---|---|
|                             | <b>Kommunikation von</b>  | <b>NB an LF</b>                           |   |
| <b>BGM DE1001</b>           | Kategorie der gesamten UTILMD: E06 Zuordnungsliste belieferte Stellen   | <b>E06</b>                                | --  |
| <b>SG2 NAD+MR</b>           | MP-ID Empfänger   | <b>Muss</b>                               | --  |
| <b>SG2 NAD+MS</b>           | MP-ID Sender  | <b>Muss</b>                               | --  |
| <b>DTM+157</b>              | Betrachtungs-Gültigkeitszeitraum (der folgenden Vorgänge)   | <b>Muss</b>                               | --  |
| <b>SG3 CTA-COM</b>          | Ansprechpartner der Nachricht   | <b>Kann</b>                               | --  |
| <b>UNH DE0068 ff.</b>       | Aufteilung von Nachrichten  | <b>Muss</b>                               | bei Aufteilung  |
| <b>SG4 IDE DE7402</b>       | Vorgangsidifikationsnummer (pro Lieferstelle)   | <b>Muss</b>                               | --  |
| <b>SG12 NAD+UD C080</b>     | Name, (Vorname) oder Firmenname des Anschlussnutzers i.d.R. der Letztverbraucher  | <b>Muss</b>                               | --  |
| <b>SG12 NAD+DP C059 ff.</b> | Lieferadresse   | <b>Muss</b>                               | --  |
| <b>SG5 LOC+172</b>          | Zählpunkt (lt. Metering-Code)   | <b>Muss</b>                               | --  |
| <b>SG7 CCI+15++Z21</b>      | MaBiS Zeitreihen kategorien/-typen  | <b>Muss</b>                               | nur Strom mit Z21<br>Summenzeitreihentyp<br>bei TLP mit gemeinsamer<br>Messung wird die SG7<br><b>CCI+15++Z21</b> einmal für SLP<br>und einmal für TLP benötigt |
| <b>SG6 RFF+MG</b>           | Zählernummer/Eigentumsnummer  | <b>Muss</b>                               | außer bei Pauschalanlagen<br>und Sammelzählpunkten  |
| <b>SG5 LOC+231</b>          | Regelzone   | <b>Muss</b>                               | nur Strom   |
| <b>SG5 LOC+237</b>          | Bilanzkreisbezeichnung  | <b>Muss</b>                               | --  |
| <b>SG5 LOC+107</b>          | Bilanzierungsgebiet   | <b>Muss</b>                               | nur Strom   |
| <b>SG7 CCI+++Z15/Z18</b>    | Kundengruppenzuordnung nach EnWG für Haushaltskunden  | <b>Muss</b>                               | --  |
| <b>SG7 CCI+++Z17</b>        | Kundengruppenzuordnung nach GABi,   | <b>Muss</b>                               | Bei Gas und entsprechender<br>Gruppe  |
| <b>SG7 CCI+++E02</b>        | Zählverfahren   | <b>Muss</b>                               | --  |
| <b>SG7 CCI+++E01/...</b>    | Lastprofilzuordnung<br>oder<br>(Tarif-/Kunden-) Gruppenzuordnung<br>bei analytischen Verfahren oder<br>sonstige Zuordnung | <b>Muss</b>                               | bei SLP-Kunden  |
| <b>SG9 QTY+31</b>           | Jahresverbrauch   | <b>Muss</b>                               | bei SLP-Kunden, sofern bei<br>Gas SG9 QTY+Y02 nicht<br>gefüllt ist  |
| <b>SG9 QTY+Y02</b>          | Kundenwert nach TU München für Gas  | <b>Muss</b>                               | nur Gas<br>wenn TU München SLP-<br>Verfahren  |
| <b>SG7 CCI+++Z12</b>        | Profilschar   | <b>Muss</b>                               | nur Strom<br>bei TLP  |
| <b>SG9 QTY+265/Z08</b>      | Arbeit für tagesparameterabhängige Lieferstellen  | <b>Muss</b>                               | nur Strom<br>bei TLP  |
| <b>SG5 LOC+Z02/Z03</b>      | Temperaturmessstelle/Klimazone  | <b>Muss</b>                               | für Gas bei SLP<br>für Strom bei TLP  |
| <b>SG7 CCI+++E17</b>        | Verbrauchsaufteilung  | <b>Muss</b>                               | nur Strom<br>bei TLP mit gemeinsamer<br>Messung   |
| <b>SG4 DTM+92</b>           | Beginn zum (Beginn der Zuordnung)   | <b>Muss</b>                               | --  |
| <b>SG4 DTM+93</b>           | Ende zum (Lieferende)   | <b>Muss</b>                               | bei bekanntem Datum   |
| <b>SG4 DTM+158</b>          | Bilanzierungsbeginn   | <b>Muss</b>                               | wenn Bilanzierung stattfindet   |

| EDIFACT Struktur   | Beschreibung               | Zuordnungsliste zugeordnete Lieferstellen | Bedingung   |
|--------------------|----------------------------|---|---|
|                    | <b>Kommunikation von</b>   | <b>NB an LF</b>                           |   |
| <b>SG4 DTM+159</b> | Bilanzierungsende          | <b>Muss</b>                               | bei bekanntem Datum und wenn Bilanzierung stattfindet                             |
| <b>SG4 AGR+11</b>  | Status Netznutzungsvertrag | <b>Kann</b>                               | nur zur Anzeige bei separierter Netznutzung, sonst wird das Segment nicht genutzt |

#### 4.5 Anwendungsübersicht Stornierungsmeldung

Mittels des Transaktionsgrunds „Stornierung“ können einzelne Vorgänge einer kompletten Nachricht, die schon versendet wurden, aufgehoben werden. Dabei wird nur der Vorgang bzw. die Meldung storniert auf die in der Stornierung referenziert wird. Dies geschieht ebenfalls nach dem System „Anfrage und Antwort“! Es können nur Anfragen storniert werden, da nur storniert werden kann, wenn noch keine Antwort erfolgt ist. Bei Antworten erfolgt keine Stornierung, somit ist nur noch eine Rückabwicklung möglich.

Anfrage:

Die Anfrage wird an den Empfänger des zu stornierenden Vorgangs gesendet. Die Nachrichtenategorie entspricht derjenigen, die den zu stornierenden Vorgang enthielt (z. B. soll eine Abmeldung storniert werden, so erhält die Anfrage zur Stornierung die Kategorie Abmeldung). Der Transaktionsgrund der Anfrage und der Antwort ist immer „Stornierung“. Zur Identifizierung wird in dem Datenelement die Referenz zu einem Vorgang“( SG6 RFF+TN) mit dem Qualifier „ACW“ die ursprüngliche Vorgangsnummer des zu stornierenden Vorgangs mitgeteilt.

**Der stornierte Vorgang wird nicht mehr beantwortet.**

Beispiel zur Anwendung der Referenzen bei Anfragen:

1. Anfragenachricht, z.B. Anmeldung Netznutzung vom Lieferanten an NB:
  - Transaktionsnummer in SG4 IDE DE7402 = Nummer1
  - Keine Referenznummer in SG6 RFF+TN
  
2. Storno dieser Anfragenachricht vom Lieferanten an NB:
  - Transaktionsnummer in SG4 IDE DE7402 = Nummer2
  - Referenznummer aus SG6 RFF+TN mit Qualifier „ACW“ = Nummer1 (damit ist klar, welcher Vorgang storniert werden soll)
  
3. Antwort auf diese Anfragenachricht vom NB an den Lieferanten:
  - Transaktionsnummer in SG4 IDE DE7402 = Nummer3
  - Referenznummer aus SG6 RFF+TN mit Qualifier „TN“ = Nummer2 (da Antwort auf Stornomeldung)
  - ggf. kann hinzugefügt werden:  
Referenznummer aus SG6 RFF+TN mit Qualifier „ACW“ = Nummer1

Es werden in der Folge nur die genutzten EDIFACT Inhalte dargestellt:

| EDIFACT Struktur      | Beschreibung  | Anfrage nach Stornierung                     | Antwort auf Anfrage Stornierung | Bedingung   |
|-----------------------|---|--|---------------------------------|---|
|                       | <b>Kommunikation von</b>                                    | <b>Beteiligte wie bei Ursprungsnachricht</b> | <b>zurück an den Absender</b>   |   |
| <b>BGM DE1001</b>     | Kategorie der gesamten UTILMD:                              | <b>Muss</b>                                  | <b>Muss</b>                     | Code ist Gemäß der Kategorie der zu stornierenden Meldung zu wählen |
| <b>SG2 NAD+MR</b>     | MP-ID Empfänger   | <b>Muss</b>                                  | <b>Muss</b>                     | --  |
| <b>SG2 NAD+MS</b>     | MP-ID Sender  | <b>Muss</b>                                  | <b>Muss</b>                     | --  |
| <b>SG3 CTA-COM</b>    | Ansprechpartner der Nachricht                               | <b>Kann</b>                                  | <b>Kann</b>                     | --  |
| <b>SG4 IDE DE7402</b> | Vorgang<br>Vorgangsidentifikationsnummer<br>(pro Lieferung) | <b>Muss</b>                                  | <b>Muss</b>                     | --  |
| <b>SG6 RFF+ACW</b>    | Referenz zu dem zu stornierenden Vorgang                    | <b>Muss</b>                                  | <b>Kann</b>                     | --  |
| <b>SG6 RFF+TN</b>     | Referenz zu einem Vorgang                                   | --   | <b>Muss</b>                     | --  |
| <b>SG4 STS+7</b>      | Transaktionsgrund   | <b>Muss</b>                                  | <b>Muss</b>                     | --  |
|                       | E05 Stornierung   | <b>X</b>                                     | <b>X</b>                        | --  |
| <b>SG4 STS+E01</b>    | Antwortkategorien:  | --   | <b>Muss</b>                     | --  |
|                       | E15 Zustimmung ohne Korrekturen                             | --   | <b>X</b>                        | --  |
|                       | E17 Ablehnung wg. Fristüberschreitung                       | --   | <b>X</b>                        | --  |
|                       | Z07 Ablehnung keine Berechtigung                            | --   | <b>X</b>                        | --  |
|                       | Z08 Ablehnung Transaktion schon stattgefunden               | --   | <b>X</b>                        | --  |
|                       | Z13 Ablehnung Meldung nicht identifizierbar                 | --   | <b>X</b>                        | --  |
|                       | Z14 Ablehnung Doppelmeldung                                 | --   | <b>X</b>                        | --  |
|                       | E14 Ablehnung Sonstiges                                     | --   | <b>X</b>                        | nur in Verbindung mit einer Begründung im FTX Segment               |
| <b>SG4 FTX+ACB</b>    | Bemerkungen (Vorgangsbezogen)                               | <b>Kann</b>                                  | <b>Kann</b>                     | --  |

#### 4.6 Anwendungsübersicht Änderungsmeldung

Abgrenzung: Die Änderungsmeldung dient dazu, die Daten zu bestehenden und abgestimmten Vertragsverhältnisse zur Belieferungssituation von Lieferstellen zwischen zwei Marktpartnern bzgl. der bereits ausgetauschten Stammdaten zu synchronisieren. Somit können auch nur die vorhandenen Daten ersetzt werden. Dieser Austausch ist eine Aktualisierung der Daten aufgrund von neuen Erkenntnissen aus Kalkulationen, Umbauten, Informationen des Kunden etc. Diese Daten werden ausschließlich auf Vorgangsebene ausgetauscht. Es werden mittels einer Änderungsmeldung nicht die im Kopf der UTILMD beschriebenen Daten verändert.

Grundsätzlich müssen Abweichungen die zwischen den bestätigten Einzelmeldungen und der Zuordnungsliste festgestellt werden, dem Marktpartner als Stammdatenänderung gesendet werden. Diese Fehlermeldung setzt die Fristen für die Änderung bilanzierungsrelevanter Daten außer Kraft und die Klärung hat unverzüglich zu erfolgen.

In dem Fall, dass in der Zuordnungsliste Zählpunkte enthalten sind, die der Lieferant nicht kennt, sind diese mit der APERAK und dem Qualifier Z10 abzulehnen.

Die Löschung von Daten sollte bis auf Ausnahmen nicht erfolgen, da alle in der Änderungsmeldung möglichen Daten bereits in der Marktkommunikation zu den Prozessen ausgetauscht wurden, und somit nur eine Änderung der Dateninhalte im Sinne einer Aktualisierung oder Fehlerbereinigung sinnvoll ist. Eine Löschung ohne Ersatzdaten führt automatisch zu Lücken in der Datenhaltung und Problemen in der weiteren Verarbeitung, wie z.B. der Bilanzierung oder Netznutzungsrechnungslegung.

Die Inhalte bzw. Segmente die zu Löschen sind werden mit einer Kennzeichnung in der EDIFACT-Nachricht versehen. Dazu wird als Dateninhalt „###“ (dreimal „#“) übertragen. Qualifier sind im Sinne von Eigenschaften nicht mit der Kennzeichnung löscherbar. Qualifier werden entweder durch neue Qualifier überschrieben oder entfallen aufgrund der neuen fachlichen Datenkonstellation.

#### Verfahrensweise

Abgrenzung: Die Änderungsmeldung dient der Änderung von schon ausgetauschten Informationen, nicht der Korrektur von Informationen innerhalb einer noch zu bearbeitenden Meldung.

Die Kopfinformationen werden wie üblich belegt, die Kategorie E03 Änderungsmeldung ist auszuwählen. Die Änderungsmeldung hat ihre eigene Kategorie, da die automatische Verarbeitung hier schwieriger bzw. nur beschränkt möglich ist.

Zudem wird bei der Anwendung der Transaktionsgründe bei den Meldungen unterschieden, ob bilanzierungsrelevante Daten oder nicht bilanzierungsrelevante Daten geändert werden.

Dementsprechend sind mit Z46 oder Z47 die Änderungsmeldungen zu kennzeichnen. Es können pro Meldung alle bilanzierungsrelevanten oder (in einer zweiten Meldung) alle nicht bilanzierungsrelevanten Inhalte geändert werden.

Damit sind maximal zwei Meldungen erforderlich um alle Daten zu maximal zwei verschiedenen Änderungszeitpunkten, zu ändern.

Es werden nur die Daten übermittelt die zu ändern sind. Die Nachrichtenstruktur führt jedoch dazu, dass bei einigen Änderungen noch zusätzliche Informationen zu übermitteln sind. Hierbei sind die Festlegungen in der Nachrichtenbeschreibung zu beachten.

Beispiel:

Bei der Änderung der Hausnummer ist zusätzlich die Straße zu übermitteln. Dies resultiert daraus,

dass im SG12 NAD UD C059 das 1. DE 3042 ein Muss-Element nach UN/CEFACT ist. In diesem Datenelement ist die Straße zu übermitteln. Nur dann kann im 3. DE 3042 die geänderte Hausnummer übertragen werden. Würde das 1. DE 3042 leer bleiben, das 3. DE 3042 aber gefüllt sein, würde dies zu einem Syntax-Fehler führen.  
Darüber hinaus ist zu beachten, dass bei einer Änderung der Konzessionsabgabe immer die zugehörige OBIS-Kennziffer zu übermitteln ist.

Zur besseren Abbildung der erlaubten Meldewege wird dargestellt, wer an wen Daten senden darf.

Korrektur von Zählpunktbezeichnungen:

Da die Zählpunktbezeichnung Schlüssel-ID ist, gilt hier folgende Regelung:

Sollte ausnahmsweise eine Zählpunktbezeichnung korrigiert werden müssen, dann wird in SG5 LOC+DP „Zählpunktbezeichnung“ die bisherige ID eingetragen. Anschließend erfolgt in SG6 RFF+AVE „Angabe der korrigierten Zählpunktbezeichnung“ die Nennung der neuen ID. In dieser Änderungsmeldung werden keine weiteren Änderungen übermittelt.

#### FTX Segmente

Freitext zur Lieferstellenidentifikation (FTX+AAI) gilt als zu ändernde Zusatzinformation zur Lieferstelle. Der allgemeine Freitext (FTX+ACB) dient dazu, zusätzliche Informationen oder Begründungen (z. B.: Namenswechsel wg. Heirat) zur Änderung oder auch zur Antwortbegründung mitgeben zu können.

Sind unterschiedliche Termine der Inkraftsetzung von Daten erforderlich, so müssen entsprechend mehrere Vorgänge gebildet werden.

Ein Storno auf eine Stammdatenänderung ist nicht vorgesehen. Stattdessen muss eine erneute Stammdatenänderung versendet werden.

Die Ein-, Aus- und Umbauten von Zählern unter einem Sammelzählpunkt können mittels der UTILMD zurzeit nicht mitgeteilt werden. Diese Veränderungen müssen außerhalb des UTILMD-Verfahrens kommuniziert werden.

#### **Hinweise zur Anwendung für WiM**

Diese Anwendungsübersicht ist auch für die WiM Stammdatenänderungsprozesse, außer der nachfolgend genannten Kommunikationsrichtungen und Einschränkungen bei den Markttrollen, zwischen Anfragendem (AF) und Angefragtem (AG) anzuwenden.  
Zusätzliche Stammdaten, die für die GPKE und GeLi Gas nicht anzuwenden sind, aber für WiM erforderlich sind, haben in der Bedingung den Eintrag „nur WiM“ und sind ohne „Kann“ Kennzeichnung.

Es werden in der Folge die änderbaren Daten dargestellt:

| EDIFACT Struktur                                 | Beschreibung   | Änderungs-<br>meldung | Antwort<br>auf<br>Änderungs-<br>meldung | Änderungs-<br>meldung    | Antwort<br>auf<br>Änderungs-<br>meldung | Bilan-<br>zierungs-<br>relev-<br>ant | Bedingung  |
|--|--|-----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|--|
|  | <b>Kommunikation von</b>   | <b>NB an LF</b>       | <b>LF an NB</b>                         | <b>LF an NB</b>          | <b>NB an LF</b>                         |                                      |  |
| <b>BGM DE1001</b>                                | Kategorie der gesamten UTILMD:<br>E03 Änderungsmeldungen                               | <b>E03</b>            | <b>E03</b>                              | <b>E03</b>               | <b>E03</b>                              | --                                   | --   |
| <b>SG2 NAD+MR</b>                                | MP-ID Empfänger  | <b>Muss</b>           | <b>Muss</b>                             | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                             | --                                   | --   |
| <b>SG2 NAD+MS</b>                                | MP-ID Sender   | <b>Muss</b>           | <b>Muss</b>                             | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                             | --                                   | --   |
| <b>DTM+157</b>                                   | Betrachtungs-Gültigkeitszeitraum (der<br>folgenden Vorgänge)                           | --                    | --                                      | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                             | --                                   | Bei ZD0 in SG4<br>STS+7 wird die<br>Angabe aus<br>DTM+157 aus der<br>Zuordnungsliste<br>übernommen |
| <b>SG3 CTA-COM</b>                               | Ansprechpartner der Nachricht  | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | --                                   | --   |
| <b>SG4-IDE<br/>DE7402</b>                        | Vorgang<br>Vorgangsidifikationsnummer<br>(pro Lieferung)                               | <b>Muss</b>           | <b>Muss</b>                             | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                             | --                                   | --   |
| <b>SG6 RFF+TN</b>                                | Referenz zu einem Vorgang<br>(nur bei Antwortnachricht)                                | --                    | <b>Muss</b>                             | <b>Muss</b> <sup>1</sup> | <b>Muss</b>                             | --                                   | <sup>1</sup> Bei ZD0 in SG4<br>STS+7 und Z05 in<br>SG4 FTX+ABO                                     |
| <b>SG5 LOC+172</b>                               | Zählpunkt (lt. Metering-Code)  | <b>Muss</b>           | <b>Muss</b>                             | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                             | --                                   | --   |
| <b>SG4 STS+7</b>                                 | Transaktionsgrund  | <b>Muss</b>           | <b>Muss</b>                             | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                             | --                                   | --   |
|  | Z46 Änderungsmitteilung nicht<br>bilanzierungsrel. Daten                               | <b>X</b>              | <b>X</b>                                | <b>X</b>                 | <b>X</b>                                | --                                   | --   |
|  | Z47 Änderungsmitteilung von<br>bilanzierungsrel. Daten                                 | <b>X</b>              | <b>X</b>                                | <b>X</b>                 | <b>X</b>                                | --                                   | --   |
|  | ZD0 Fehlermeldung  | --                    | --                                      | <b>X</b>                 | <b>X</b>                                | --                                   | --   |
| <b>SG4 STS+E01</b>                               | Antwortkategorien:   | --                    | <b>Muss</b>                             | --                       | <b>Muss</b>                             | --                                   | --   |
|  | E15 Zustimmung ohne Korrekturen  | --                    | <b>X</b>                                | --                       | <b>X</b>                                | --                                   | --   |
|  | E11 Ablehnung Messproblem  | --                    | <b>X</b>                                | --                       | <b>X</b>                                | --                                   | --   |
|  | E13 Ablehnung Bilanzierungsproblem   | --                    | <b>X</b>                                | --                       | <b>X</b>                                | --                                   | --   |
|  | E17 Ablehnung wg.<br>Fristüberschreitung   | --                    | <b>X</b>                                | --                       | <b>X</b>                                | --                                   | --   |
|  | Z07 Ablehnung keine Berechtigung   | --                    | <b>X</b>                                | --                       | <b>X</b>                                | --                                   | --   |
|  | Z11 Ablehnung Termin fehlt   | --                    | <b>X</b>                                | --                       | <b>X</b>                                | --                                   | --   |
|  | Z09 Ablehnung Transaktionsgrund<br>unplausibel   | --                    | <b>X</b>                                | --                       | <b>X</b>                                | --                                   | --   |
|  | E14 Ablehnung Sonstiges  | --                    | <b>X</b>                                | --                       | <b>X</b>                                | --                                   | nur in Verbindung<br>mit einer<br>Begründung im<br>FTX Segment                                     |
| <b>SG4 DTM+157</b>                               | Änderung zum<br>(Start der Änderung)   | <b>Muss</b>           | <b>Muss</b>                             | <b>Muss</b>              | <b>Muss</b>                             | --                                   | --   |
| <b>SG4 FTX+ABO</b>                               | Beschreibung der Abweichung zur<br>Zuordnungsliste                                     | --                    | --                                      | <b>Muss</b>              | --                                      | --                                   | Bei ZD0 in SG4<br>STS+7  |
|  | Z03 Ergänzter ZP   | --                    | --                                      | <b>X</b>                 | --                                      | --                                   | --   |
|  | Z05 Änderung vorhanden   | --                    | --                                      | <b>X</b>                 | --                                      | --                                   | --   |
| <b>Nachfolgende Daten können geändert werden</b> |  |                       |   |                          |   |                                      |  |
| <b>SG12 NAD+UD<br/>C080</b>                      | Name, (Vorname) oder Firmenname<br>des Anschlussnutzers i.d.R. der<br>Letztverbraucher | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | --                                   | --   |
| <b>SG4 DTM+92</b>                                | Beginn zum<br>(Beginn der Zuordnung)   | <b>Muss</b>           | <b>Muss</b>                             | <b>Kann</b> <sup>1</sup> | <b>Kann</b> <sup>1</sup>                | --                                   | <sup>1</sup> bei ZD0<br>Fehlermeldung<br>in SG4 STS+7  |
| <b>SG4 DTM+93</b>                                | Ende zum<br>(Lieferende)   | --                    | --                                      | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | --                                   | bei ZD0<br>Fehlermeldung<br>in SG4 STS+7   |
| <b>SG4 DTM+158</b>                               | Bilanzierungs-   | --                    | --                                      | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | --                                   | bei ZD0  |



| EDIFACT Struktur                     | Beschreibung  | Änderungs-<br>meldung | Antwort<br>auf<br>Änderungs-<br>meldung | Änderungs-<br>meldung    | Antwort<br>auf<br>Änderungs-<br>meldung | Bilanzierungs-<br>relevant | Bedingung  |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|--|
|                                      | <b>Kommunikation von</b>  | <b>NB an LF</b>       | <b>LF an NB</b>                         | <b>LF an NB</b>          | <b>NB an LF</b>                         |                            |  |
|                                      | beginn  |                       |   |                          |   |                            | Fehlermeldung in SG4 STS+7   |
| <b>SG4 DTM+159</b>                   | Bilanzierungs-<br>ende  | --                    | --                                      | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | --                         | bei ZD0<br>Fehlermeldung in SG4 STS+7  |
| <b>SG4 AGR+11</b>                    | Status Netznutzungs-<br>vertrag   | --                    | --                                      | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | --                         | bei ZD0<br>Fehlermeldung in SG4 STS+7  |
| <b>SG12 NAD+UD<br/>C059 etc.</b>     | Anschrift des Kunden  | --                    | --                                      | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | --                         | --   |
| <b>SG12 RFF+AVC</b>                  | Kundennummer des Kunden beim<br>Lieferanten   | --                    | --                                      | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | --                         | --   |
| <b>SG12 NAD+EO<br/>C080</b>          | Name, (Vorname) oder Firmenname<br>des Anschlussnehmers, sofern dieser<br>vom Kunden abweicht | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | --                         | nur zw. NB u.<br>Grund- und<br>Ersatzversorger   |
| <b>SG12 NAD+EO<br/>C059 ff.</b>      | Adresse des Anschlussnehmers (bei<br>Abweichung zum Kunden)                                   | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | --                         | nur zw. NB u.<br>Grund- und<br>Ersatzversorger   |
| <b>SG12 NAD+DP<br/>C059 ff.</b>      | Lieferadresse   | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | --                         | --   |
| <b>SG12<br/>NAD+Z03<br/>C059 ff.</b> | abweichende Messstellenadresse  | --                    | --                                      | --                       | --                                      | --                         | Für WiM  |
| <b>SG6 RFF+MG</b>                    | Zählernummer/Eigentumsnummer  | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | <b>Kann</b> <sup>1</sup> | <b>Kann</b> <sup>1</sup>                | --                         | außer bei<br>Pauschalanlagen<br><sup>1</sup> bei ZD0<br>Fehlermeldung in<br>SG4 STS+7                |
| <b>SG4 FTX+AAI</b>                   | Hinweis zur Lieferstelle  | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | --                       | --                                      | --                         | --   |
| <b>SG7<br/>CCI+++Z15/Z18</b>         | Kundengruppenzuordnung nach<br>EnWG für Haushaltskunden                                       | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | --                         | --   |
| <b>SG7<br/>CCI+++Z17</b>             | Kundengruppenzuordnung nach<br>GABi,  | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | <b>Ja</b>                  | Bei Gas und<br>entsprechender<br>Gruppe  |
| <b>SG4 DTM+155</b>                   | Start Abrechnungsjahr   | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | --                       | --                                      | --                         | nur bei RLM  |
| <b>SG4 DTM+752</b>                   | Geplante Turnusablesung   | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | --                         | außer bei<br>Pauschalanlagen<br>Nur bei SLP und<br>TLP   |
| <b>SG4-DTM+672</b>                   | Turnusintervall   | --                    | --                                      | <b>Kann</b>              | <b>Kann</b>                             | --                         | außer bei<br>Pauschalanlage<br>Nur bei SLP und<br>TLP  |
| <b>SG8 PIA+5<br/>1. C212</b>         | Art der Messwerte (OBIS-<br>Kennzahlen)   | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | <b>Kann</b> <sup>1</sup> | <b>Kann</b> <sup>1</sup>                | --                         | außer bei<br>Pauschalanlagen<br><sup>1</sup> in Verbindung mit<br>der Änderung der<br>KA             |
| <b>SG8 PIA+5<br/>2. C212</b>         | Bezeichnung des Zählwerks auf<br>dem Gerät  | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | --                       | --                                      | --                         | --   |
| <b>SG8 PIA+5<br/>3. C212</b>         | Zuordnung der OBIS  | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | <b>Kann</b> <sup>1</sup> | <b>Kann</b> <sup>1</sup>                | --                         | nur Strom<br>nur SLP/TLP und<br>nicht ET<br><sup>1</sup> in Verbindung mit<br>der Änderung der<br>KA |
| <b>SG7<br/>CCI+++E03</b>             | Spannungsebene der Entnahme   | <b>Kann</b>           | <b>Kann</b>                             | --                       | --                                      | --                         | Nur Strom  |

| EDIFACT Struktur     | Beschreibung  | Änderungs-meldung | Antwort auf Änderungs-meldung | Änderungs-meldung | Antwort auf Änderungs-meldung | Bilanzierungs-relevant | Bedingung   |
|----------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|---|
|                      | Kommunikation von   | NB an LF          | LF an NB                      | LF an NB          | NB an LF                      |                        |   |
| SG7<br>CCI+++Y01     | Druckebene der Entnahme   | Kann              | Kann                          | --                | --                            | --                     | Nur Gas   |
| SG7<br>CCI+++E04     | Spannungsebene der Messung  | Kann              | Kann                          | --                | --                            | --                     | nur Strom   |
| SG10<br>CCI+++E13    | Zähleinrichtung   | Kann              | Kann                          | --                | --                            | --                     | nicht bei Strom RLM und nicht bei Pauschalanlage  |
| SG10<br>CCI+++Z25    | Wandler/Mengenumberter mit Wandlerfaktor/Maßeinheit                         | Kann              | Kann                          | --                | --                            | --                     | --  |
| SG10<br>CCI+++Z26    | Kommunikationseinrichtung   | Kann              | Kann                          | --                | --                            | --                     | --  |
| SG10<br>CCI+++Z27    | Technische Steuereinrichtung  | Kann              | Kann                          | --                | --                            | --                     | --  |
| SG10<br>CCI+++E12    | Messwerterfassung   | Kann              | Kann                          | --                | --                            | --                     | außer bei Pauschalanlagen   |
| SG4 AGR+E03          | Zähler der Netznutzung  | --                | --                            | Kann              | Kann                          | --                     | --  |
| SG4 TAX              | Konzessionsabgabe   | Kann              | Kann                          | Kann              | Kann                          | --                     | --  |
| SG7<br>CCI+++Z08/Z09 | Betrag (KA)   | Kann              | Kann                          | Kann              | Kann                          | --                     | --  |
| SG12<br>NAD+DEB      | MSB am ZP   | Kann              | Kann                          | --                | --                            | --                     | außer bei Pauschalanlagen   |
| SG12<br>RFF+Z05      | Referenz zur MessZV und der Grundzuständigkeit der Netzgesellschaft für MSB | Kann              | Kann                          | --                | --                            | --                     | außer bei Pauschalanlagen   |
| SG12<br>NAD+DDE      | MDL am ZP   | Kann              | Kann                          | --                | --                            | --                     | außer bei Pauschalanlagen   |
| SG12<br>RFF+Z05      | Referenz zur MessZV und der Grundzuständigkeit der Netzgesellschaft für MDL | Kann              | Kann                          | --                | --                            | --                     | außer bei Pauschalanlagen   |
| SG12<br>NAD+SU       | Lieferant am ZP   | --                | --                            | --                | --                            | --                     | Für WiM   |
| SG4<br>IMD++Z05      | Ausleseverfahren  | --                | --                            | --                | --                            | --                     | Für WiM   |
| SG10<br>CCI+++Z28    | Befestigungsart Zähleinrichtung   | --                | --                            | --                | --                            | --                     | Für WiM   |
| SG7<br>CCI+15++Z21   | MaBiS Zeitreihen kategorien/-typen  | Kann              | Kann                          | Kann <sup>1</sup> | Kann <sup>1</sup>             | Ja                     | nur Strom mit Z21 Summenzeitreihentyp bei TLP mit gemeinsamer Messung wird die SG7 CCI+15++Z21 einmal für SLP und einmal für TLP benötigt <sup>1</sup> bei ZD0 Fehlermeldung in SG4 STS+7 |
| SG6 RFF+AVE          | Angabe der korrigierten Zählpunktbezeichnung                                | Kann              | Kann                          | --                | --                            | Ja                     | --  |
| SG5 LOC+231          | Regelzone   | Kann              | Kann                          | Kann <sup>1</sup> | Kann <sup>1</sup>             | Ja                     | nur Strom <sup>1</sup> bei ZD0 Fehlermeldung in SG4 STS+7   |

| EDIFACT Struktur  | Beschreibung  | Änderungs-meldung | Antwort auf Änderungs-meldung | Änderungs-meldung | Antwort auf Änderungs-meldung | Bilanzierungs-relevant | Bedingung  |
|-------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| Kommunikation von |   | NB an LF          | LF an NB                      | LF an NB          | NB an LF                      |                        |  |
| SG5 LOC+237       | Bilanzkreisbezeichnung  | --                | --                            | Kann              | Kann                          | Ja                     | --   |
| SG5 LOC+107       | Bilanzierungsgebiet   | Kann              | Kann                          | Kann <sup>1</sup> | Kann <sup>1</sup>             | Ja                     | nur Strom <sup>1</sup> bei ZD0<br>Fehlermeldung in SG4 STS+7                                 |
| SG7 CCI+++E02     | Zählverfahren   | Kann              | Kann                          | Kann              | Kann                          | Ja                     | --   |
| SG7 CCI+++E01/... | Lastprofilzuordnung oder (Tarif-/Kunden-) Gruppenzuordnung bei analytischen Verfahren oder sonstige Zuordnung | Kann              | Kann                          | Kann              | Kann                          | Ja                     | bei SLP-Kunden   |
| SG9 QTY+31        | Jahresverbrauch   | Kann              | Kann                          | Kann              | Kann                          | Ja                     | bei SLP-Kunden, sofern bei Gas SG9 QTY+Y02 nicht gefüllt ist                                 |
| SG9 QTY+Y02       | Kundenwert nach TU München für Gas  | Kann              | Kann                          | Kann              | Kann                          | Ja                     | nur Gas wenn TU München-Verfahren  |
| SG7 CCI+++Z12     | Profilschar   | Kann              | Kann                          | Kann              | Kann                          | Ja                     | nur Strom bei TLP  |
| SG9 QTY+265/Z08   | Arbeit für tagesparameterabhängige Lieferstellen  | Kann              | Kann                          | Kann              | Kann                          | Ja                     | nur Strom bei TLP  |
| SG5 LOC+Z02/Z03   | Temperaturmessstelle/Klimazone  | Kann              | Kann                          | Kann <sup>1</sup> | Kann <sup>1</sup>             | Ja                     | für Gas bei SLP für Strom bei TLP <sup>1</sup> bei ZD0<br>Fehlermeldung in SG4 STS+7         |
| SG7 CCI+++E17     | Verbrauchsaufteilung  | Kann              | Kann                          | Kann <sup>1</sup> | Kann <sup>1</sup>             | --                     | nur Strom bei TLP mit gemeinsamer Messung <sup>1</sup> bei ZD0<br>Fehlermeldung in SG4 STS+7 |
| SG7 CCI+++Z16     | Verlustfaktor in Prozent  | Kann              | Kann                          | --                | --                            | Ja                     | nur Strom  |
| SG4 FTX+ACB       | Bemerkungen (vorgangsbezogen)   | Kann              | Kann                          | Kann              | Kann                          | --                     | --   |

#### 4.7 Anwendungsübersicht Geschäftsdatenanfrage

Mittels der ORDERS ist es möglich eine Geschäftsdatenanfrage zu stellen. Hierzu wird die Kategorie „Anfrage“ mit dem Transaktionsgrund „Geschäftsdatenanfrage“ verwendet.

Die Identifikation einer Geschäftsdatenanfrage erfolgt über den Zählpunkt. Ist dieser nicht bekannt, so muss der Empfänger die Identifikation mittels der Kriterien der Strom- bzw. Gas-NZV durchführen. Werden diese Daten zur Identifizierung mitgeliefert und innerhalb der (positiven) Antwort korrigiert, so entspricht dies einer Zustimmung mit Korrektur von nicht bilanzierungsrel. Daten.

Die Nachricht kann nicht als eine Korrekturanfrage genutzt werden.

Anfragen werden mit einer Standardauswahl von Daten beantwortet. Wenn eine Identifizierung möglich ist jedoch Änderungen in den Identifizierungsdaten erfolgen wird trotzdem mit Zustimmung geantwortet. Normalerweise sollte aber die Identifizierung über den Zählpunkt geschehen!

Die Antwort erfolgt nach Kapitel 4.1 und der Spalte „Antwort zur Netznutzungsanmeldung vom NB an den Lieferanten“ unter Berücksichtigung der unten beigefügten Übersicht.

Die Information stellt immer den aktuellen Stand der Informationen zum Zeitpunkt der Antwort an der Lieferstelle dar.

Mittels der Ablehnung in der Antwortkategorie ist es auch möglich, eine Anfrage abzuweisen.

Sollte keine Information gesendet werden, dann wird dies in der Antwortkategorie mit „Ablehnung“ kenntlich gemacht.

##### **Anfrage für eine Zählpunktbezeichnung:**

Hierzu muss mittels der Kriterien der Strom- und GasNZV die Lieferstellenidentifikation vorgenommen werden. Die Zählpunktbezeichnung bleibt in diesem Fall leer.

Der Empfänger einer Geschäftsdatenanfrage antwortet gem. den in der Anwendungsübersicht dargestellten Muss- und Kann-Vorgaben zu den Daten Diese sind aus der Anwendungsübersichten „Anmeldung NN“ übernommen.

Übersicht der genutzten EDIFACT Segmente zur Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage

| EDIFACT Struktur      | Beschreibung   | Antwort auf die Geschäftsdatenanfrage | Bedingung        |
|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                       | <b>Kommunikation von</b>   | <b>AG an AF</b>                       |                  |
| <b>BGM DE1001</b>     | Kategorie der gesamten UTILMD:<br>Z14 Stammdaten am Zählpunkt          | <b>Z14</b>                            | --               |
| <b>SG2 NAD+MR</b>     | MP-ID Empfänger  | <b>Muss</b>                           | --               |
| <b>SG2 NAD+MS</b>     | MP-ID Sender   | <b>Muss</b>                           | --               |
| <b>SG3 CTA-COM</b>    | Ansprechpartner der Nachricht  | <b>Kann</b>                           | --               |
| <b>SG4 IDE DE7402</b> | Vorgang<br>Vorgangsidentifikationsnummer<br>(pro Lieferung)            | <b>Muss</b>                           | --               |
| <b>SG6 RFF+AAV</b>    | Referenz auf eine Anfrage<br>(Angabe des BGM DE1004 aus der<br>ORDERS) | <b>Muss</b>                           | --               |
| ...                   |  |                                       |                  |
| <b>SG4 STS+7</b>      | Transaktionsgrund  | <b>Muss</b>                           | --               |
|                       | Z40 Geschäftsdatenanfrage  | <b>X</b>                              | --               |
| ...                   |  |                                       |                  |
| <b>SG5 LOC+237</b>    | Bilanzkreisbezeichnung   | --                                    | Nicht zu liefern |
| <b>SG9 QTY+Z03</b>    | Bisher gemessene Maximalleistung                                       | --                                    | Nicht zu liefern |
| <b>SG4 DTM+92</b>     | Beginn zum (Lieferbeginn)  | --                                    | Nicht zu liefern |
| <b>SG4 DTM+93</b>     | Ende zum (Lieferende)  | --                                    | Nicht zu liefern |
| <b>SG4 DTM+158</b>    | Bilanzierungsbeginn  | --                                    | Nicht zu liefern |
| <b>SG4 DTM+159</b>    | Bilanzierungsende  | --                                    | Nicht zu liefern |
| ...                   |  |                                       |                  |
| <b>SG4 FTX+ACB</b>    |  |                                       |                  |

#### 4.8 Anwendungsübersicht Informationsmeldung über bestehende Zuordnung, Beendigung der Zuordnung und Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung

Eine Informationsmeldung ist eine Nachricht, für die keine Antwort vorgesehen ist.

Die Meldung selbst wird nicht gegenüber dem NB beantwortet, sondern ist als eine Klärungsaufforderung bzw. Information, dass eine früher erfolgte Zuordnung aufgehoben wird zu verstehen.

| EDIFACT Struktur      | Beschreibung   | Informationsmeldung über existierende Zuordnung | Informationsmeldung zur Beendigung der Zuordnung | Informationsmeldung zur Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung | Bedingung                                   |
|-----------------------|--|---|--|---|---|
|                       | <b>Kommunikation von</b>                               | <b>NB an LF</b>                                 | <b>NB an LF</b>                                  | <b>NB an LF</b>   |   |
|                       |  | <b>Kap 3 Nr. 3a</b>                             | <b>Kap 3 Nr. 3g</b>                              | <b>Kap 2.4 Konfliktsze. 2</b>                                 | --  |
| <b>BGM DE1001</b>     | Kategorie der gesamten UTILMD: E44 Informationsmeldung | <b>E44</b>                                      | <b>E44</b>                                       | <b>E44</b>  | --  |
| <b>SG2 NAD+MR</b>     | MP-ID Empfänger  | <b>Muss</b>                                     | <b>Muss</b>                                      | <b>Muss</b>   | --  |
| <b>SG2 NAD+MS</b>     | MP-ID Sender   | <b>Muss</b>                                     | <b>Muss</b>                                      | <b>Muss</b>   | --  |
| <b>SG3 CTA-COM</b>    | Ansprechpartner der Nachricht                          | <b>Kann</b>                                     | <b>Kann</b>                                      | <b>Kann</b>   | --  |
| <b>SG4 IDE DE7402</b> | Vorgangsidifikationsnummer (pro Lieferung)             | <b>Muss</b>                                     | <b>Muss</b>                                      | <b>Muss</b>   | --  |
| <b>SG6 RFF+TN</b>     | Referenz zu einem Vorgang                              | <b>Muss</b>                                     | --   | --  | --  |
| <b>SG5 LOC+172</b>    | Zählpunkt (lt. Metering-Code/G2000)                    | <b>Muss</b>                                     | <b>Muss</b>                                      | <b>Muss</b>   | --  |
| <b>SG12 NAD+OS</b>    | Altlieferant: MP-ID                                    | <b>Muss</b>                                     | --   | --  | --  |
| <b>SG4 FTX+AAI</b>    | Hinweis zur Lieferstelle                               | <b>Kann</b>                                     | --   | --  | --  |
| <b>SG4 STS+7</b>      | Transaktionsgrund                                      | <b>Muss</b>                                     | <b>Muss</b>                                      | <b>Muss</b>   | --  |
|                       | Z26 Information über existierende Zuordnung            | <b>X</b>  | --   | --  | --  |
|                       | ZC8 Beendigung der Zuordnung                           | --  | <b>X</b>   | --  | --  |
|                       | ZC9 Aufhebung einer zukünftigen Zuordnung              | --  | --   | <b>X</b>  | --  |
| <b>SG4 DTM+92</b>     | Beginn zum (Beginn der Zuordnung)                      | --  | --   | <b>Muss</b>   | Ursprünglich vom NB bestätigtes Beginndatum |
| <b>SG4 DTM+93</b>     | Ende zum (Lieferende)                                  | --  | <b>Muss</b>                                      | --  | --  |
| <b>SG4 DTM+159</b>    | Bilanzierungsende                                      | --  | <b>Muss</b>                                      | <b>Muss</b>   | Wenn eine Bilanzierung stattgefunden hat    |

#### 4.9 Umsetzung tagesparameterabhängige Lieferstelle

Es sind für die Meldung grundsätzlich folgende Typen zu unterscheiden:

- a) tagesparameterabhängige RLM-Lieferstelle
- b) TLP-Lieferstelle mit separater Messung nach dem Verfahren der VDN-Richtlinie „Temperaturabhängiges Lastprofilverfahren bei unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen“ Anhang D (Dez. 2002)“ kurz: „vereinfachtes Verfahren“
- c) TLP-Lieferstelle mit gemeinsamer Messung nach dem Verfahren der VDN-Richtlinie „Temperaturabhängiges Lastprofilverfahren bei unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen“ Anhang D (Dez. 2002)“ kurz: „vereinfachtes Verfahren“
- d) TLP-Lieferstelle mit separater Messung
- e) TLP-Lieferstelle mit gemeinsamer Messung

Zu a) Eine tagesparameterabhängige RLM-Lieferstelle wird wie eine normale RLM-Lieferstelle über ihren Zählpunkt umgesetzt. Keine Sonderregelung.

Für die Fälle b), c), d) und e) sind folgende Regelungen zu berücksichtigen:

Die SLP und TLP werden je für sich mit den erforderlichen Stammdaten nach den Übersichten gemeldet. Handelt es sich aufgrund der technischen Einrichtungen vor Ort um eine gemeinsame Messung, ist die Verschiebung der Schwachlast-Energiemenge in die Nicht-Schwachlast-Energiemenge anzugeben. Die erforderlichen Informationen/Rechenregeln sind in der MIG im SG7 CCI Verbrauchsaufteilung (in %) für temperaturabhängige Lieferstellen nachzulesen.

Bei einer TLP-Lieferstelle mit gemeinsamer Messung ist eine einzelne Belieferung der Heizanlage nicht möglich, die Lieferstelle wird komplett durch den Lieferanten beliefert, deswegen sind hier auch die Informationen zu der normalen SLP-Lieferung mitzugeben.

Bei einer TLP-Lieferstelle mit separater Messung sind die beiden Messungen, d.h. die des SLP-Teils und die des TLP-Teils, jeweils separaten Zählpunkten zu zuordnen und jeder dieser Zählpunkte ist in allen Prozessen als eine eigenständige Einheit zu behandeln.

5 Änderungshistorie

| Lfd. Nr. | Ort                                     | Fehlerkorrekturen seit Herausgabe der offiziellen Version vom 1.04.2012   |   | Grund der Anpassung  | Status                 |
|----------|---|---|---|--|------------------------|
|          |   | Bisher  | Neu   |  |                        |
| Ä001     | Seite 30<br>Zeile<br>SG4<br>DTM+15<br>9 | Spalte:<br>Informationsmeldung zur Aufhebung einer zuk. Zuordnung<br><br>MUSS <sup>1</sup><br><br>Spalte:<br>Bedingung:<br><sup>1</sup> Wenn eine Bilanzierung stattgefunden hat. | Spalte:<br>Informationsmeldung zur Aufhebung einer zuk. Zuordnung<br><br>MUSS<br><br>Spalte:<br>Bedingung:<br>Wenn eine Bilanzierung stattgefunden hat. | Fehlerkorrektur<br><br>Die Einschränkung kann entfallen, da auch bei der Informationsmeldung zur Beendigung der Zuordnung nur dann ein Bilanzierungsende übergeben wird, wenn diese stattgefunden hat. | Fehler<br>(20.06.2012) |
| Ä002     | Seite 18<br>Zeile<br>SG4<br>DTM+15<br>8 | Spalte:<br>Bedingung: --  | Spalte:<br>Bedingung: Wenn Bilanzierung stattfindet   | Fehlerkorrektur<br><br>Bei einer befristeten Anmeldung kann es dazu kommen, dass aufgrund der kurzen Belieferung keine Bilanzierung erfolgt.   | Fehler<br>(20.06.2012) |
| Ä003     | Seite 19<br>Zeile<br>SG4<br>DTM+15<br>9 | Spalte:<br>Bedingung: bei bekanntem Datum   | Spalte:<br>Bedingung: bei bekanntem Datum und wenn Bilanzierung stattfindet   | Fehlerkorrektur<br><br>Bei einer befristeten Anmeldung kann es dazu kommen, dass aufgrund der kurzen Belieferung keine Bilanzierung erfolgt.   | Fehler<br>(20.06.2012) |